Sun Java Enterprise System 5 Installationsanweisungen für UNIX



Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A.

Teilenr.: 820-0584 April 2007 Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Alle Rechte vorbehalten.

Sun Microsystems, Inc. hat Rechte in Bezug auf geistiges Eigentum an der Technologie, die in dem in diesem Dokument beschriebenen Produkt enthalten ist. Im Besonderen und ohne Einschränkung umfassen diese Ansprüche in Bezug auf geistiges Eigentum eines oder mehrere Patente und eines oder mehrere Patente oder Anwendungen mit laufendem Patent in den USA und in anderen Ländern.

U.S. Government Rights – Kommerzielle Software. Regierungsbenutzer unterliegen der standardmäßigen Lizenzvereinbarung von Sun Microsystems, Inc. sowie den anwendbaren Bestimmungen der FAR und ihrer Zusätze.

Diese Ausgabe kann von Drittanbietern entwickelte Bestandteile enthalten.

Teile des Produkts können aus Berkeley BSD-Systemen stammen, die von der University of California lizenziert sind. UNIX ist eine eingetragene Marke in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird ausschließlich durch die X/Open Company Ltd. lizenziert.

Sun, Sun Microsystems, das Sun-Logo, das Solaris-Logo, das Java Kaffeetassen-Logo, docs.sun.com, Java, Java und Solaris sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc., in den USA und anderen Ländern. Sämtliche SPARC-Marken werden unter Lizenz verwendet und sind Marken oder eingetragene Marken von SPARC International Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Produkte mit der SPARC-Marke basieren auf einer von Sun Microsystems Inc. entwickelten Architektur. Java

Die grafischen Benutzeroberflächen von OPEN LOOK und SunTM wurden von Sun Microsystems Inc. für seine Benutzer und Lizenznehmer entwickelt. Sun erkennt die von Xerox auf dem Gebiet der visuellen und grafischen Benutzerschnittstellen für die Computerindustrie geleistete Forschungs- und Entwicklungsarbeit an. Sun ist Inhaber einer einfachen Lizenz von Xerox für die Xerox Graphical User Interface (grafische Benutzeroberfläche von Xerox). Mit dieser Lizenz werden auch die Sun-Lizenznehmer abgedeckt, die grafische OPEN LOOK-Benutzeroberflächen implementieren und sich ansonsten an die schriftlichen Sun-Lizenzvereinbarungen halten

Produkte, die in dieser Veröffentlichung beschrieben sind, und die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen unterliegen den Gesetzen der US-Exportkontrolle und können den Export- oder Importgesetzen anderer Länder unterliegen. Die Verwendung im Zusammenhang mit Nuklear-, Raketen-, chemischen und biologischen Waffen, im nuklear-maritimen Bereich oder durch in diesem Bereich tätige Endbenutzer, direkt oder indirekt, ist strengstens untersagt. Der Export oder Rückexport in Länder, die einem US-Embargo unterliegen, oder an Personen und Körperschaften, die auf der US-Exportausschlussliste stehen, einschließlich (jedoch nicht beschränkt auf) der Liste nicht zulässiger Personen und speziell ausgewiesener Staatsangehöriger, ist strengstens untersagt.

DIE DOKUMENTATION WIRD "AS IS" BEREITGESTELLT, UND JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE BEDINGUNGEN, DARSTELLUNGEN UND HAFTUNG, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER STILLSCHWEIGENDER HAFTUNG FÜR MARKTFÄHIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTÜBERTRETUNG WERDEN IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN.

Inhalt

	Vorwort	13
1	Java ES-Verteilungspakete	
	Solaris SPARC-Verteilungspakete	
	Solaris x86-Verteilungspakete	
	Linux-Verteilungspakete	26
	HP-UX-Verteilungspakete	29
2	Standardinstallationsverzeichnisse und -Ports	31
	Standardinstallationsverzeichnisse	31
	Standardmäßige Portnummern	34
3	Konfigurationsinformationen	39
	Erklärungen zu diesem Kapitel	39
	Für eine "Später konfigurieren,,-Installation	39
	Für eine "Jetzt konfigurieren,,-Installation	40
	Vom Installationsprogramm bereitgestellte Konfigurationsinformationen	
	Verwenden der "Jetzt konfigurieren, -Konfigurationstabellen	41
	Konfigurationsterminologie	42
	Allgemeine Einstellungen	
	Passwortwahl	44
	Allgemeine Servereinstellungen	
	Informationen zur Access Manager-Konfiguration	
	Access Manager Administrationsinformationen	
	Access Manager Webcontainer-Informationen	
	Access Manager-Dienste	
	Access Manager: Directory Server-Informationen	

Access Manager: Informationen zum gelieferten Verzeichnis	58
Informationen zur Access Manager-SDK-Konfiguration	59
Access Manager-SDK: Administrationsinformationen	60
Access Manager-SDK: Directory Server-Informationen	61
Access Manager-SDK: Informationen zum gelieferten Verzeichnis	62
Access Manager-SDK: Webcontainer-Informationen	63
Informationen zur Konfiguration von Application Server	64
Application Server: Administrationsinformationen	65
Application Server: Knotenagentinformationen	66
Application Server: Informationen zum Lastenausgleichs-Plug-In	67
Informationen zur Konfiguration von Directory Server	68
Directory Server: Informationen zur Wahl der Instanzerstellung	68
Directory Server: Informationen zur Instanzerstellung	68
Directory Server: Wahl der Instanzverwendung	70
Informationen zur HADB-Konfiguration	70
Informationen zur Portal Server-Konfiguration	71
Portal Server-Web Container-Wahl	71
Portal Server: Java ES Application Server als Web Container	72
Portal Server: Java ES Web Server als Web Container	73
Portal Server: BEA WebLogic als Web Container	74
Portal Server: IBM WebSphere als Web Container	75
Portal Server: Informationen zur Webcontainer-Bereitstellung	77
Installation von Portal Server Secure Remote Access	78
Portal Server: Secure Remote Access, Gateway-Zugriff	79
Portal Server: Secure Remote Access, Gateway-Konfiguration	80
Portal Server Secure Remote Access: Netlet Proxy-Konfiguration	81
Portal Server Secure Remote Access: Rewriter Proxy-Konfiguration	81
Portal Server Secure Remote Access: Zertifikatsinformationen	82
Web Proxy Server - Konfigurationsinformationen	83
Informationen zur Web Server-Konfiguration	84
Web Server: Auswahl des Konfigurationstyps	85
Web Server Administration Server-Einstellungen	85
Web Server Administrations-Knoteneinstellungen	87
Webserver-Instanz - Einstellungen	88
Parameter, die ausschließlich in Statusdateien verwendet werden	89

4	Konfigurationsarbeitsblätter	91
	Informationen zur Konfiguration der allgemeinen Einstellungen	91
	Informationen zur Access Manager-Konfiguration	92
	Access Manager Administration	92
	Web Container	93
	Access Manager-Dienste	95
	Access Manager Directory Server	97
	Geliefertes Verzeichnis für Access Manager	98
	Informationen zur Access Manager-SDK-Konfiguration	99
	Access Manager SDK-Administration	99
	Access Manager SDK Directory Server	100
	Geliefertes Verzeichnis für Access Manager SDK	101
	Access Manager SDK-Web Container	102
	Informationen zur Konfiguration von Application Server	103
	Application Server-Administration	103
	Application Server Node Agent	104
	Application Server Load Balancing Plugin	105
	Informationen zur Konfiguration von Directory Server	106
	Wahl der Directory Server-Instanzenerstellung	106
	Directory Server-Instanzenerstellung	106
	Informationen zur HADB-Konfiguration	108
	Informationen zur Portal Server-Konfiguration	108
	Portal Server-Web Container-Wahl	108
	Portal Server auf Java ES Application Server	109
	Portal Server auf Java ES Web Server	110
	Portal Server auf BEA WebLogic Server	111
	Portal Server auf IBM WebSphere Application Server	113
	Portal Server auf Web Container	114
	Installation von Portal Server Secure Remote Access	115
	Portal Server: Secure Remote Access, Gateway-Zugriff	115
	Portal Server: Secure Remote Access, Gateway-Konfiguration	116
	Portal Server: Secure Remote Access, Netlet-Proxy	117
	Portal Server: Secure Remote Access, Rewriter-Proxy	118
	Portal Server: Zertifikat für sicheren Remote-Zugriff	119
	Web Proxy Server -Konfigurationsinformationen	119
	Informationen zur Web Server-Konfiguration	120

	Web Server-Konfigurationstyp	121
	Web Server Administration Server-Einstellungen	121
	Web Server Administrations-Knoteneinstellungen	122
	Webserver-Instanz - Einstellungen	123
	Nur in den Informationen zur Konfiguration der Statusdateien verwendete Parameter	124
5	Liste der installierbaren Pakete	127
	Solaris-Pakete	127
	Installationspakete für Solaris OS	127
	Deinstallationspakete für Solaris OS	128
	Installierte Solaris-Pakete für Produktkomponenten	128
	Installierte Solaris-Pakete für gemeinsam genutzte Komponenten	136
	Lokalisierte Solaris-Pakete	138
	Linux-Pakete	145
	Installationspakete für Linux	145
	Deinstallationspakete für Linux	146
	Installierte Linux-Pakete für Produktkomponenten	146
	Installierte Linux-Pakete für gemeinsam genutzte Komponenten	152
	Lokalisierte Linux-Pakete	153
	HP-UX-Pakete	158
	Installationspakete für HP-UX	158
	Deinstallationspakete für HP-UX	159
	Installierte HP-UX-Pakete für Produktkomponenten	159
	Installierte HP-UX-Pakete für gemeinsam genutzte Komponenten	164
	Lokalisierte HP-UX-Pakete	166
		151

Tabellen

TABELLE 1–1	Solaris SPARC-Verteilungspakete	19
TABELLE 1–2	Solaris x86-Verteilungspakete	23
TABELLE 1–3	Linux x86-Verteilungspakete	26
TABELLE 1–4	HP-UX-Verteilungspakete	29
TABELLE 2–1	Standard-Installationsverzeichnisse für Produktkomponenten	32
TABELLE 2–2	Standard-Portnummern	35
TABELLE 3–1	Passwortwahl	44
TABELLE 3–2	Allgemeine Servereinstellungen	44
TABELLE 3–3	Access Manager Administrationsinformationen	46
TABELLE 3-4	Access Manager mit Application Server als Web Container	48
TABELLE 3-5	Access Manager mit Web Server als Webcontainer	49
TABELLE 3–6	Access Manager: Informationen zu Diensten für die Angabe von Details zu Container	
TABELLE 3-7	Access Manager: Informationen zu Diensten für Access Manager Console	53
TABELLE 3–8	Access Manager-Dienst-Informationen zur alleinigen Installation der Kon (Core bereits installiert)	
TABELLE 3–9	Access Manager-Dienst-Informationen für die Installation der Konsole (C noch nicht installiert)	
TABELLE 3–10	Access Manager-Dienst-Informationen zur Installation von Federation Management (Core bereits installiert)	57
TABELLE 3-11	Directory Server-Informationen für Access Manager	57
TABELLE 3–12	Informationen über vorhandenes geliefertes Verzeichnis für Identity Serve	r 58
TABELLE 3–13	Keine Informationen über vorhandenes geliefertes Verzeichnis für Identity Server	
TABELLE 3-14	Administrationsinformationen für Access Manager-SDK	60
TABELLE 3-15	Directory Server-Informationen für Access Manager-SDK	61
TABELLE 3–16	Informationen über vorhandenes geliefertes Verzeichnis für Access Manager-SDK	62
TABELLE 3–17	Keine Informationen über vorhandenes geliefertes Verzeichnis für Access Manager-SDK	63

TABELLE 3–18	Webcontainer-Information für Access Manager-SDK
TABELLE 3-19	Administrationsinformationen für Application Server65
TABELLE 3-20	Informationen zum Knotenagenten für Application Server
TABELLE 3–21	Informationen zum Load Balancing-Plugin für Application Server67
TABELLE 3–22	Wahl der Instanzerstellung für Directory Server68
TABELLE 3–23	Instanz-Erstellungsinformationen für Directory Server
TABELLE 3–24	Directory Server: Wahl der Instanzverwendung
TABELLE 3–25	Informationen zur Anschlussauswahl für HADB70
TABELLE 3–26	Wahl des Web Container für Portal Server71
TABELLE 3-27	Webcontainer-Informationen für Portal Server mit Application Server72
TABELLE 3-28	Webcontainer-Informationen für Portal Server mit Web Server73
TABELLE 3-29	Webcontainer-Informationen für Portal Server mit BEA WebLogic74
TABELLE 3-30	Webcontainer-Informationen für Portal Server mit IBM WebSphere76
TABELLE 3-31	Portal Server: Webcontainerbereitstellung
TABELLE 3-32	Portal Server: Informationen zum sicheren Remote-Zugriff
TABELLE 3-33	Gateway-Informationen für Portal Server Secure Remote Access Gateway 80
TABELLE 3–34	Netlet Proxy-Informationen für Portal Server Secure Remote Access Netlet
	Proxy
TABELLE 3–35	Rewriter Proxy-Informationen für Portal Server Secure Remote Access Rewriter Proxy
TABELLE 3–36	Zertifikatsinformationen für Portal Server Secure Remote Access Rewriter Proxy
TABELLE 3–37	Administrationsinformationen für Web Proxy Server
TABELLE 3–38	Auswahl des Konfigurationstyps für Web Server85
TABELLE 3–39	Administration Server-Einstellungen für Web Server
TABELLE 3–40	Administrationsknoteneinstellungen für Web Server
TABELLE 3-41	Instanzeinstellungen für Web Server
TABELLE 3–42	Statusdateiparameter
TABELLE 4–1	Allgemeine Servereinstellungen - Konfigurationsarbeitsblatt
TABELLE 4–2	Access Manager Arbeitsblatt zur Konfiguration von Administrationsinformationen
TABELLE 4–3	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Access Manager mit Application Server 93
TABELLE 4-4	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Access Manager mit Web Server94
TABELLE 4–5	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Access Manager Services-Informationen für Access Manager Console
TABELLE 4-6	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Access Manager Directory Server96
TABELLE 4–7	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Access Manager Installing Console (Core

	bereits installiert)
TABELLE 4–8	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Installing Console (Core noch nicht installiert)
TABELLE 4–9	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Installing Federation Management (Core bereits installiert)
TABELLE 4-10	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Access Manager Directory Server98
TABELLE 4–11	Vorhandenes geliefertes Verzeichnis
TABELLE 4-12	Kein vorhandenes geliefertes Verzeichnis gefunden99
TABELLE 4-13	Arbeitsblatt zur Konfiguration der Access Manager SDK-Administration 100
TABELLE 4–14	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Access Manager SDK Directory Server $\dots 100$
TABELLE 4–15	Arbeitsblatt zur Konfiguration des gelieferten Verzeichnisses von Access Manager SDK101
TABELLE 4–16	Informationen über vorhandenes geliefertes Verzeichnis für Access Manager-SDK
TABELLE 4–17	Keine Informationen über vorhandenes geliefertes Verzeichnis für Access Manager-SDK
TABELLE 4–18	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Access Manager SDK-Web Container 102
TABELLE 4–19	Arbeitsblatt zur Konfiguration der Application Server-Administration 104
TABELLE 4–20	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Application Server Node Agent104
TABELLE 4–21	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Application Server Load Balancing Plugin105
TABELLE 4–22	Arbeitsblatt zur Konfiguration der Directory Server-Instanzenerstellungswahl
TABELLE 4–23	Arbeitsblatt zur Konfiguration der Directory Server-Instanzenerstellung 107
TABELLE 4–24	HADB-Konfigurationsarbeitsblatt
TABELLE 4–25	Arbeitsblatt zur Konfiguration der Portal Server-Web Container-Wahl 109
TABELLE 4–26	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server auf Java ES-Application Server
TABELLE 4–27	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server auf Java ES-Web Server 110
TABELLE 4–28	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server auf BEA Web Logic Server 112
TABELLE 4–29	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server auf IBM WebSphere Application Server
TABELLE 4-30	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server auf Web Container114
TABELLE 4–31	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server: Secure Remote Access, Gateway-Zugriff116
TABELLE 4–32	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server: Secure Remote Access, Gateway
TABELLE 4–33	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server: Secure Remote Access,

	Netlet-Proxy	117
TABELLE 4–34	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server: Secure Remote Access, Rewriter-Proxy	118
TABELLE 4–35	Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server: Zertifikat für sicheren Remote-Zugriff	119
TABELLE 4-36	Arbeitsblatt zur Konfiguration der Administration von Web-Proxy-Server	120
TABELLE 4-37	Arbeitsblatt für die Konfiguration des Web Server-Konfigurationstyps	121
TABELLE 4–38	Arbeitsblatt zur Konfiguration der Web Server Administration Server-Einstellungen	121
TABELLE 4–39	Arbeitsblatt zur Konfiguration der Web Server Administrations-Knoteneinstellungen	122
TABELLE 4-40	Arbeitsblatt zur Konfiguration der Web Server-Instanzeinstellungen	123
TABELLE 4-41	Arbeitsblatt zur Konfiguration von nur in Statusdateien verwendeten Parametern	124
TABELLE 5-1	Installationspakete für Solaris OS	127
TABELLE 5-2	Deinstallationspakete für Solaris OS	
TABELLE 5-3	Access Manager-Pakete für Solaris OS	128
TABELLE 5-4	Application Server-Pakete für Solaris OS	129
TABELLE 5-5	Directory Preparation Tool-Pakete für Solaris OS	130
TABELLE 5-6	Directory Server-Pakete für Solaris OS	130
TABELLE 5-7	HADBPakete für Solaris OS	131
TABELLE 5-8	Java DB Solaris-Pakete	131
TABELLE 5-9	Message Queue-Pakete für Solaris OS	132
TABELLE 5-10	Monitoring Console-Pakete für Solaris OS	132
TABELLE 5-11	Portal Server-Pakete für Solaris OS	132
TABELLE 5-12	Portal Server SRA-Pakete für Solaris OS	133
TABELLE 5-13	Service Registry-Pakete für Solaris OS	133
TABELLE 5-14	Sun Cluster Geographic Edition-Pakete für Solaris OS	133
TABELLE 5-15	Sun Cluster-Softwarepakete für Solaris 9 OS	134
TABELLE 5-16	Sun Cluster-Pakete für Solaris 10 OS	134
TABELLE 5-17	Sun Cluster Agents für Sun Java System - Pakete für Solaris OS	135
TABELLE 5-18	Web Server-Pakete für Solaris OS	135
TABELLE 5-19	Web Proxy Server -Pakete für Solaris OS	135
TABELLE 5-20	Pakete für gemeinsam genutzte Komponenten für Solaris OS	136
TABELLE 5–21	Sprachabkürzungen in Paketnamen	138
TABELLE 5-22	Globale Sprachpakete für Solaris	139
TABELLE 5-23	Lokalisierte Solaris-Pakete in vereinfachtem Chinesisch	140

TABELLE 5-24	Lokalisierte Solaris-Pakete in traditionellem Chinesisch	140
TABELLE 5-25	Lokalisierte Solaris-Pakete in Französisch	141
TABELLE 5–26	Lokalisierte Solaris-Pakete in Deutsch	142
TABELLE 5-27	Lokalisierte Solaris-Pakete in Japanisch	143
TABELLE 5-28	Lokalisierte Solaris-Pakete in Koreanisch	144
TABELLE 5-29	Lokalisierte Solaris-Pakete in Spanisch	144
TABELLE 5-30	Installationspakete für Linux	145
TABELLE 5-31	Deinstallationspakete für Linux	146
TABELLE 5-32	Access Manager-Pakete für Linux	146
TABELLE 5-33	Application Server-Pakete für Linux	147
TABELLE 5-34	Directory Preparation Tool-Pakete für Linux	148
TABELLE 5-35	Directory Server-Pakete für Linux	148
TABELLE 5–36	HADB-Pakete für Linux	149
TABELLE 5-37	Java DB Linux-Pakete	149
TABELLE 5-38	Message Queue-Pakete für Linux	150
TABELLE 5-39	Monitoring Console-Pakete für Linux	150
TABELLE 5-40	Portal Server-Pakete für Linux	150
TABELLE 5-41	Portal Server SRA-Pakete für Linux	
TABELLE 5-42	Service Registry-Pakete für Linux	151
TABELLE 5-43	Web Server-Pakete für Linux	151
TABELLE 5-44	Web Proxy Server-Pakete für Linux	151
TABELLE 5-45	Pakete gemeinsam genutzter Komponenten für Linux	
TABELLE 5-46	Globale Sprachpakete für Linux	154
TABELLE 5-47	Lokalisierte Linux-Pakete in vereinfachtem Chinesisch	155
TABELLE 5-48	Lokalisierte Linux-Pakete in traditionellem Chinesisch	155
TABELLE 5-49	Lokalisierte Linux-Pakete in Französisch	156
TABELLE 5-50	Lokalisierte Linux-Pakete in Deutsch	156
TABELLE 5-51	Lokalisierte Linux-Pakete in Japanisch	157
TABELLE 5-52	Lokalisierte Linux-Pakete in Koreanisch	157
TABELLE 5-53	Lokalisierte Linux-Pakete in Spanisch	
TABELLE 5-54	Installationspakete für HP-UX	158
TABELLE 5-55	Deinstallationspakete für HP-UX	159
TABELLE 5-56	Access Manager Pakete für HP-UX	159
TABELLE 5-57	Application Server-Pakete für HP-UX	
TABELLE 5-58	Directory Server-Pakete für HP-UX	161
TΔRFI1 F 5_50	HADR-Pakete für HP-UX	162

TABELLE 5-60	Java DB HP-UX-Pakete	162
TABELLE 5-61	Message Queue-Pakete für HP-UX	162
TABELLE 5-62	Monitoring Console-Pakete für HP-UX	163
TABELLE 5-63	Portal Server-Pakete für HP-UX	163
TABELLE 5-64	Portal Server SRA-Pakete für HP-UX	163
TABELLE 5-65	Service Registry-Pakete für HP-UX	163
TABELLE 5-66	Web Proxy Server-Pakete für HP-UX	164
TABELLE 5-67	Web Server-Pakete für HP-UX	164
TABELLE 5-68	Pakete der gemeinsam genutzten Komponenten für HP-UX	164
TABELLE 5-69	Globale Sprachpakete für HP-UX	166
TABELLE 5-70	Lokalisierte HP-UX-Pakete in vereinfachtem Chinesisch	167
TABELLE 5-71	Lokalisierte HP-UX-Pakete in traditionellem Chinesisch	168
TABELLE 5-72	Lokalisierte HP-UX-Pakete in Französisch	168
TABELLE 5-73	Lokalisierte HP-UX-Pakete in Deutsch	168
TABELLE 5-74	Lokalisierte HP-UX-Pakete in Japanisch	169
TABELLE 5-75	Lokalisierte HP-UX-Pakete in Koreanisch	169
TABELLE 5-76	Lokalisierte HP-UX-Pakete in Spanisch	170

Vorwort

Die *Java Enterprise System Installationsreferenz* enthält die Referenzinformationen, die zur Installation der Sun JavaTM Enterprise System (Java ES)-Software unter einem Sun SolarisTM-Betriebssystem (Solaris OS) oder in einer Linux- oder HP-UX-Betriebsumgebung erforderlich sind. Verwenden Sie dieses Handbuch zusammen mit dem *Sun Java Enterprise System 5 Installationshandbuch für UNIX*.

Manche Anweisungen in diesem Handbuch sind plattformspezifisch und können je nach Plattform unterschiedlich sein. In diesem Fall sind die Informationen mit dem jeweiligen Plattformnamen gekennzeichnet. Material, das nicht den Plattformnamen trägt, gilt für alle Plattformen.

An wen richtet sich dieses Handbuch?

Dieses Material ist für Evaluierer, Systemadministratoren oder Softwaretechniker bestimmt, die die Java ES-Software installieren. Das Handbuch setzt Kenntnisse in Bezug auf folgende Punkte voraus:

- Unternehmensweite Installation von Softwareprodukten
- Systemverwaltung und Netzwerkverwaltung auf der jeweiligen unterstützten Java ES-Plattform
- Clustering-Modell (sofern Sie Cluster-Software installieren)
- Internet und World Wide Web

Inhalt dieses Handbuchs

Dieses Handbuch enthält das Referenzmaterial im Zusammenhang mit der Installation von Java ES. Das Material besteht im Wesentlichen aus Listen und Tabellen, die sich ähnlich wie Anhänge gestalten. In diesem Dokument sind keine Verfahren beschrieben. Die folgenden Kapitel befinden sich in der Reihenfolge, in der sie im Allgemeinen verwendet werden:

Kapitel 1. Die Java ES-Verteilungsbündel sind nach Betriebssystem aufgelistet. In jeder Tabelle ist der Inhalt aller Bündel enthalten, die zu dem entsprechenden Betriebssystem gehören. Anweisungen für den Erhalt der Java ES-Software finden Sie unter "Abrufen der Java ES-Software" in Sun Java Enterprise System 5 Installationshandbuch für UNIX.

- Kapitel 2. Die Standard-Installationsverzeichnisse und -Ports werden vom Java ES-Installationsprogramm bei der Installation der Produktkomponenten verwendet. In den meisten Fällen können alternative Speicherorte und Ports gewählt werden.
- Kapitel 3. Die Konfigurationsinformationen zum Installationstyp "Jetzt konfigurieren" sind nach Produktkomponenten aufgelistet. Alle Teile der Konfigurationsdaten sind durch einen Statusdatei-Parameter gekennzeichnet, der im Statusdatei-Skript für eine Installation im Hintergrund verwendet wird. In den Tabellen sind diese Statusdatei-Parameter zusammen mit den Feldnamen aufgeführt, die bei einer interaktiven UNIX-Installation auf dem Bildschirm angezeigt werden. Informationen zur Konfiguration nach der Installation finden Sie in Kapitel 6, "Durchführen der nach der Installation vorgesehenen Konfiguration" in Sun Java Enterprise System 5 Installationshandbuch für UNIX.
- Kapitel 4. Die Konfigurations-Arbeitsblätter entsprechen den Informationen im Kapitel mit dem Konfigurationsinformationen. Verwenden Sie die Arbeitsblätter zum Sammeln von Informationen, bevor Sie eine Installation vornehmen.
- Kapitel 5. Die installierten Java ES-Pakete sind nach Betriebssystem aufgelistet. In jedem Betriebssystem-Abschnitt sind Pakete zu den folgenden Elementen aufgeführt:
 - Installation
 - Deinstallation
 - Produktkomponenten
 - Gemeinsam genutzte Komponenten
 - Lokalisierte Versionen

Java ES-Dokumentationssatz

Die Java ES-Dokumentation beschreibt die Bereitstellungsplanung und die Systeminstallation. Der URL für die Systemdokumentation lautet http://docs.sun.com/coll/1286.2. Eine Einführung in Java ES erhalten Sie in den Handbüchern in der Reihenfolge, in der sie in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.

TABELLE P-1 Dokumentation zu Java Enterprise System

Dokumenttitel	Inhalt
Sun Java Enterprise System 5 Versionshinweise für UNIX	Enthält die neuesten Informationen zu Java ES einschließlich bekannter Probleme. Zudem verfügen die Produktkomponenten über
Sun Java Enterprise System 5 Release Notes for Microsoft Windows	ihre eigenen Versionshinweise, die in der Sammlung der Versionshinweise aufgeführt sind (http://docs.sun.com/coll/1315.2).
Sun Java Enterprise System 5 – Technische Übersicht	Bietet eine Einführung in die technischen und konzeptionellen Grundlagen von Java ES. Hier werden die Komponenten, die Architektur, Prozesse und Funktionen beschrieben.

Dokumenttitel	Inhalt
Sun Java Enterprise System Deployment Planning Guide	Bietet eine Einführung in die Planung und Gestaltung von Enterprise-Bereitstellungslösungen basierend auf Java ES. Enthält grundlegende Konzepte und Prinzipien der Bereitstellungsplanung und -gestaltung, behandelt den Lebenszyklus von Lösungen und bietet Beispiele und Strategien auf hoher Ebene, die bei der Planung von Lösungen basierend auf Java ES verwendet werden können.
Sun Java Enterprise System 5 – Handbuch zur Installationsplanung	Unterstützt Sie bei der Entwicklung der Implementierungsspezifikationen für die Hardware, das Betriebssystem und Netzwerkaspekte Ihrer Java ES-Bereitstellung. Beschreibt Themen, wie die Komponentenabhängigkeiten, auf die Sie in Ihrem Installations- und Konfigurationsplan eingehen müssen.
Sun Java Enterprise System 5 Installationshandbuch für UNIX	Führt Sie durch den Installationsprozess von Java ES. Zeigt zudem, wie Sie die Komponenten nach der Installation konfigurieren und
Sun Java Enterprise System 5 Installation Guide for Microsoft Windows	überprüfen und ob Sie ordnungsgemäß funktionieren.
Sun Java Enterprise System 5 Installationshandbuch für UNIX	Stellt zusätzliche Informationen über Konfigurationsparameter sowie Arbeitsblätter für Ihre Konfigurationsplanung zur Verfügung und listet Referenzmaterial auf, beispielsweise Standardverzeichnisse und Portnummern für Solaris- und Linux-Betriebssysteme.
Sun Java Enterprise System 5 - Aufrustungshandbuch fur UNIX	Enthält Anweisungen für eine Aktualisierung auf Java ES 5 von zuvor installierten Versionen.
Sun Java Enterprise System 5 Upgrade Guide for Microsoft Windows	
Sun Java Enterprise System 5 Überwachungshandbuch	Enthält Anweisungen über die Installation eines Monitoring Framework für jede Komponente des Produkts und für die Benutzung der Monitoring Console, um Daten in Echtzeit abzufragen und Überwachungsregeln zu erstellen.
Sun Java Enterprise System Glossary	Definiert Begriffe, die in der Java ES-Dokumentation verwendet werden.

Typografische Konventionen

Die folgende Tabelle beschreibt die in diesem Buch verwendeten typografischen Änderungen.

TABELLE P-2 Typografische Konventionen

Schriftart	Bedeutung	Beispiel
AaBbCc123	Die Namen der Befehle, Dateien und Verzeichnisse sowie Computer-Ausgaben auf dem Bildschirm	Bearbeiten Sie Ihre . login-Datei.
		Verwenden Sie ls -a , um eine Liste aller Dateien zu erhalten.
		Rechnername% Sie haben eine neue Nachricht.
AaBbCc123	Die Eingaben des Benutzers, im Gegensatz	Rechner_name% su
	zu den Bildschirmausgaben des Computers	Passwort:
AaBbCc123	Ein Platzhalter, der durch einen tatsächlichen Namen oder Wert ersetzt wird	Der Befehl zum Entfernen einer Datei lautet rm filename.
AaBbCc123	Buchtitel, neue Begriffe und Begriffe, die hervorgehoben werden sollen (beachten Sie, dass einige hervorgehobene Elemente online fett angezeigt werden)	Lesen Sie hierzu Kapitel 6 im Benutzerhandbuch.
		Ein <i>Cache</i> ist eine lokal gespeicherte Kopie.
		Speichern Sie die Datei nicht.

Shell-Eingabeaufforderungen in Befehlsbeispielen

In der folgenden Tabelle werden standardmäßige Systemaufforderungen und Superuser-Aufforderungen aufgeführt.

TABELLE P-3 Shell-Eingabeaufforderungen

Shell	Eingabeaufforderung
C-Shell auf UNIX- und Linux-Systemen	system%
C-Shell-Superuser auf UNIX- und Linux-Systemen	system#
Bourne-Shell und Korn-Shell auf UNIX- und Linux-Systemen	\$
Bourne-Shell- und Korn-Shell-Superuser auf UNIX- und Linux-Systemen	#
Microsoft Windows-Befehlszeile	C:\

Symbolkonventionen

In der folgenden Tabelle werden die Symbole erklärt, die in diesem Handbuch verwendet werden.

TABELLE P-4 Symbolkonventionen

Symbol	Beschreibung	Beispiel	Bedeutung
[]	Enthält optionale Argumente und Befehlsoptionen.	ls [-l]	Die Option - list nicht erforderlich.
{ }	Enthält verschiedene Möglichkeiten für eine erforderliche Befehlsoption.	-d {y n}	Die Option -d erfordert, dass Sie entweder das Argument y oder das Argument n verwenden.
\${ }	Gibt eine Variablenreferenz an.	<pre>\${com.sun.javaRoot}</pre>	Verweist auf den Wert der Variablen com.sun.javaRoot.
-	Gibt eine Kombination aus mehreren Tasten an.	STRG-A	Halten Sie die Taste STRG gedrückt, während Sie die Taste A drücken.
+	Gibt die aufeinander folgende Betätigung mehrerer Tasten an.	STRG+A+N	Drücken Sie die Taste STRG, lassen Sie sie los und drücken Sie anschließend die nachfolgenden Tasten.
\rightarrow	Zeigt die Auswahl eines Menüelements in einer grafischen Benutzeroberfläche an.	${\rm Datei} \to {\rm Neu} \to {\rm Vorlagen}$	Wählen Sie im Menü "Datei" die Option "Neu" aus. Wählen Sie im Untermenü "Neu" die Option "Vorlagen" aus.

Dokumentation, Support und Schulungen

Auf der Sun-Website finden Sie Informationen zu den folgenden zusätzlichen Ressourcen:

- Dokumentation (http://de.sun.com/documentation/)
- Support (http://de.sun.com/support//)
- Training (https://www.suntrainingcatalogue.com/eduserv/client/welcome.do)

Suche in der Sun-Produktdokumentation

Zusätzlich zum Durchsuchen der Sun-Produktdokumentation auf der Website docs.sun.com sie eine Suchmaschine verwenden, indem Sie die folgende Syntax in das Suchfeld eingeben:

Suchbegriff site:docs.sun.com

Wenn Sie beispielsweise nach "Broker" suchen möchten, geben Sie Folgendes ein:

broker site:docs.sun.com

Wenn Sie andere Sun-Websites in die Suche einbeziehen möchten (beispielsweise java.sun.com, www.sun.com und developers.sun.com), geben Sie sun.com anstelle von docs.sun.com in das Suchfeld ein.

Referenzen auf Websites anderer Hersteller

In der vorliegenden Dokumentation wird auf URLs von Drittanbietern verwiesen, über die zusätzliche relevante Informationen zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis – Sun ist nicht für die Verfügbarkeit von Fremd-Websites verantwortlich, die in diesem Dokument genannt werden. Sun ist nicht verantwortlich oder haftbar für die Inhalte, Werbung, Produkte oder andere Materialien, die auf solchen Websites/Ressourcen oder über diese verfügbar sind, und unterstützt diese nicht. Sun ist nicht verantwortlich oder haftbar für tatsächliche oder vermeintliche Schäden oder Verluste, die durch oder in Verbindung mit der Verwendung von über solche Websites oder Ressourcen verfügbaren Inhalten, Waren oder Dienstleistungen bzw. dem Vertrauen darauf entstanden sind oder angeblich entstanden sind.

Kommentare sind willkommen

Sun möchte seine Dokumentation laufend verbessern. Ihre Kommentare und Vorschläge sind daher immer willkommen. Sie können Ihre Kommentare unter http://docs.sun.com durch Klicken auf den entsprechenden Link an uns senden. Geben Sie in dem angezeigten Onlineformular den vollständigen Titel der Dokumentation und die Artikelnummer an. Bei der Artikelnummer handelt es sich um eine 7- oder 9-stellige Zahl, die sich auf der Titelseite des Handbuchs oder in der Dokument-URL befindet. Die Artikelnummer des vorliegenden Handbuchs ist beispielsweise 819-4892.



Java ES-Verteilungspakete

In den Tabellen in diesem Kapitel sind die Verteilungspakete für die Java ES-Software aufgeführt. Das Betriebssystem ist im Namen des Pakets angegeben. So steht beispielsweise java_es-5-ga-solaris-sparc.zip für die allgemein verfügbare Version von Java ES 5 für die Solaris-Plattform. Eine ISO-Verteilung weist die Bezeichnung iso im Paketnamen auf. Zum Beispiel java_es-5ga-solaris-sparc-iso.zip.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

- "Solaris SPARC-Verteilungspakete" auf Seite 19
- "Solaris x86-Verteilungspakete" auf Seite 23
- "Linux-Verteilungspakete" auf Seite 26
- "HP-UX-Verteilungspakete" auf Seite 29

Solaris SPARC-Verteilungspakete

TABELLE 1-1 Solaris SPARC-Verteilungspakete

Verteilungspaket	Inhalt	Paketname
Solaris SPARC-Plattform	Alle Produkte und gemeinsam genutzte Komponenten	java_es-5-ga-solaris-sparc.zip
	Installer	
	Deinstallationsprogramm	

Verteilungspaket	Inhalt	Paketname
Application Platform Suite	Access Manager	java_es-5-appsuite-ga-solaris-sparc.zip
	Application Server	
	Directory-Server	
	Directory Preparation Tool	
	HADB	
	Java-DB	
	Message Queue	
	Portal Server	
	Portal Server, Secure Remote Access	
	Service Registry	
	Monitoring Console	
	Web Proxy Server	
	Web Server	
	Alle gemeinsamen Komponenten	
	Installer	
	Deinstallationsprogramm	
Availability Suite	Sun Cluster-Software	java_es-5-availsuite-ga-solaris-sparc.zip
	Sun Cluster Agents for Java ES	
	Sun Cluster Geographic Edition	
	Alle gemeinsamen Komponenten	
	Installer	
	Deinstallationsprogramm	

Verteilungspaket	Inhalt	Paketname
Communications Suite	Access Manager	java_es-5-commsuite-ga-solaris-sparc.zip
	Application Server	
	Calendar Server	
	Communications Express	
	Delegated Administrator	
	Directory Preparation Tool	
	Directory-Server	
	HADB	
	Instant Messaging	
	Java-DB	
	Message Queue	
	Messaging Server	
	Monitoring Console	
	Web Proxy Server	
	Web Server	
	Alle gemeinsamen Komponenten	
	Installer	
	Deinstallationsprogramm	

Verteilungspaket	Inhalt	Paketname
Identity Management Suite	Access Manager	java_es-5-identsuite-ga-solaris-sparc.zip
	Application Server	
	Directory Server EE (enthält Directory Server und Directory Proxy Server)	
	Directory Preparation Tool	
	HADB	
	Java-DB	
	Message Queue	
	Monitoring Console	
	Web Server	
	Alle gemeinsamen Komponenten	
	Installer	
	Deinstallationsprogramm	
Web Infrastructure Suite	Access Manager	java_es-5-websuite-ga-solaris-sparc.zip
	Application Server	
	Directory Server EE (enthält Directory Server und Directory Proxy Server)	
	Directory Preparation Tool	
	HADB	
	Java-DB	
	Message Queue	
	Monitoring Console	
	Service Registry	
	Web Proxy Server	
	Web Server	
	Alle gemeinsamen Komponenten	
	Installer	
	Deinstallationsprogramm	

Solaris x86-Verteilungspakete

TABELLE 1-2 Solaris x86-Verteilungspakete

Verteilungspaket	Inhalt	Paketname
Solaris x86-Plattform	Alle Produkte und gemeinsam genutzte Komponenten	java_es-5-ga-solaris-x86-1.zip
	Installer	
	Deinstallationsprogramm	
Application Platform Suite	Access Manager	java_es-5-appsuite-ga-solaris-x86.zip
	Application Server	
	Directory-Server	
	Directory Preparation Tool	
	HADB	
	Java-DB	
	Message Queue	
	Portal Server	
	Portal Server, Secure Remote Access	
	Service Registry	
	Monitoring Console	
	Web Proxy Server	
	Web Server	
	Alle gemeinsamen Komponenten	
	Installer	
	Deinstallationsprogramm	

Verteilungspaket	Inhalt	Paketname
Availability Suite	Sun Cluster-Software	java_es-5-availsuite-ga-solaris-x86.zip
	Sun Cluster Agents for Java ES	
	Sun Cluster Geographic Edition	
	Alle gemeinsamen Komponenten	
	Installer	
	Deinstallationsprogramm	
Communications Suite	Access Manager	java_es-5-commsuite-ga-solaris-x86.zip
	Application Server	
	Calendar Server	
	Communications Express	
	Delegated Administrator	
	Directory Preparation Tool	
	Directory-Server	
	HADB	
	Instant Messaging	
	Java-DB	
	Message Queue	
	Messaging Server	
	Monitoring Console	
	Web Proxy Server	
	Web Server	
	Alle gemeinsamen Komponenten	
	Installer	
	Deinstallationsprogramm	

Verteilungspaket	Inhalt	Paketname
Identity Management Suite	Access Manager	java_es-5-identsuite-ga-solaris-x86.zip
	Application Server	
	Directory Server EE (enthält Directory Server und Directory Proxy Server)	
	Directory Preparation Tool	
	HADB	
	Java-DB	
	Message Queue	
	Monitoring Console	
	Web Server	
	Alle gemeinsamen Komponenten	
	Installer	
	Deinstallationsprogramm	
Web Infrastructure Suite	Access Manager	java_es-5-websuite-ga-solaris-x86.zip
	Application Server	
	Directory Server EE (enthält Directory Server und Directory Proxy Server)	
	Directory Preparation Tool	
	HADB	
	Java-DB	
	Message Queue	
	Monitoring Console	
	Service Registry	
	Web Proxy Server	
	Web Server	
	Alle gemeinsamen Komponenten	
	Installer	
	Deinstallationsprogramm	

Linux-Verteilungspakete

TABELLE 1-3 Linux x86-Verteilungspakete

Verteilungspaket	Inhalt	Paketname
Linux x86-Platform	Alle Produkte und gemeinsam genutzte Komponenten	java_es-5-ga-linux-x86.zip
	Installer	
	Deinstallationsprogramm	
Application Platform Suite	Access Manager	java_es-5-appsuite-ga-linux-x86.zip
	Application Server	
	Directory-Server	
	Directory Preparation Tool	
	HADB	
	Java-DB	
	Message Queue	
	Portal Server	
	Portal Server, Secure Remote Access	
	Service Registry	
	Monitoring Console	
	Web Proxy Server	
	Web Server	
	Alle gemeinsamen Komponenten	
	Installer	
	Deinstallationsprogramm	

Verteilungspaket	Inhalt	Paketname
Communications Suite	Access Manager	java_es-5-commsuite-ga-linux-x86.zip
	Application Server	
	Calendar Server	
	Communications Express	
	Delegated Administrator	
	Directory Preparation Tool	
	Directory-Server	
	HADB	
	Instant Messaging	
	Java-DB	
	Message Queue	
	Messaging Server	
	Monitoring Console	
	Web Proxy Server	
	Web Server	
	Alle gemeinsamen Komponenten	
	Installer	
	Deinstallationsprogramm	

Verteilungspaket	Inhalt	Paketname
Identity Management Suite	Access Manager	java_es-5-identsuite-ga-linux-x86.zip
	Application Server	
	Directory Server EE (enthält Directory Server und Directory Proxy Server)	
	Directory Preparation Tool	
	HADB	
	Java-DB	
	Message Queue	
	Monitoring Console	
	Web Server	
	Alle gemeinsamen Komponenten	
	Installer	
	Deinstallationsprogramm	
Web Infrastructure Suite	Access Manager	java_es-5-websuite-ga-linux-x86.zip
	Application Server	
	Directory Server EE (enthält Directory Server und Directory Proxy Server)	
	Directory Preparation Tool	
	HADB	
	Java-DB	
	Message Queue	
	Monitoring Console	
	Service Registry	
	Web Proxy Server	
	Web Server	
	Alle gemeinsamen Komponenten	
	Installer	
	Deinstallationsprogramm	

HP-UX-Verteilungspakete

TABELLE 1-4 HP-UX-Verteilungspakete

Verteilungspaket	Inhalt	Paketname
HP-UX-Plattform	Alle Produkte und gemeinsam genutzte Komponenten	java_es-5-ga-hpux-parisc.zip
	Installer	
	Deinstallationsprogramm	
Application Platform Suite	Access Manager	java_es-5-appsuite-ga-hpux-parisc.zip
	Application Server	
	Directory-Server	
	HADB	
	Java-DB	
	Message Queue	
	Monitoring Console	
	Portal Server	
	Portal Server Secure Remote	
	Service Registry	
	Web Proxy Server	
	Web Server	
	Alle gemeinsamen Komponenten	
	Installer	
	Deinstallationsprogramm	

Verteilungspaket	Inhalt	Paketname
Identity Management Suite	Access Manager	java_es-5-identsuite-ga-hpux-parisc.zip
	Application Server	
	Directory Server EE (enthält Directory Server und Directory Proxy Server)	
	HADB	
	Java-DB	
	Message Queue	
	Monitoring Console	
	Web Server	
	Alle gemeinsamen Komponenten	
	Installer	
	Deinstallationsprogramm	
Web Infrastructure Suite	Access Manager	java_es-5-websuite-ga-hpux-parisc.zip
	Application Server	
	Directory Server EE (enthält Directory Server und Directory Proxy Server)	
	HADB	
	Java-DB	
	Message Queue	
	Monitoring Console	
	Service Registry	
	Web Proxy Server	
	Web Server	
	Alle gemeinsamen Komponenten	
	Installer	
	Deinstallationsprogramm	



Standardinstallationsverzeichnisse und -Ports

In diesem Kapitel werden die Installationsverzeichnisse und Portnummern aufgeführt, die das Installationsprogramm von Sun Java™ Enterprise System (Java ES) standardmäßig verwendet.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

- "Standardinstallationsverzeichnisse" auf Seite 31
- "Standardmäßige Portnummern" auf Seite 34

Standardinstallationsverzeichnisse

Das Java ES-Installationsprogramm installiert die Produktkomponenten automatisch in den Standardverzeichnissen, sofern Sie kein bestimmtes Verzeichnis angeben. In den meisten Fällen können Sie bei der Angabe von Konfigurationswerten während oder nach der Installation einen benutzerdefinierten Speicherort angeben, um den Standard-Speicherort zu übergehen. Verwenden Sie bei der Installation von Produktkomponenten nach Möglichkeit das Standard-Installationsverzeichnis. Wenn Sie ein alternatives Installationsverzeichnis angeben, müssen Sie die Komponenten bei der Konfiguration stets auf dieses Installationsverzeichnis verweisen.

Hinweis – Die Installationsverzeichnisse für die folgenden Komponenten können nicht geändert werden: HADB, Java DB, Message Queue, Monitoring Console und Sun Cluster.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Standardinstallationsverzeichnisse für die Java ES-Produktkomponenten aufgeführt.

TABELLE 2-1 Standard-Installationsverzeichnisse für Produktkomponenten

Beschriftung und Statusdateiparameter	Standardverzeichnis	Kommentar	
Access Manager	Solaris OS: /opt/SUNWam		
CMN_IS_INSTALLDIR	Linux und HP-UX:/opt/sun/identity		
Application Server	Solaris OS: /opt/SUNWappserver/appserver	Enthält Dienstprogramme,	
CMN_AS_INSTALLDIR	Linux und HP-UX: /opt/sun/appserver	ausführbare Dateien und Bibliotheken für Application Server.	
Application Server-Domänen	Solaris OS:/var/opt/SUNWappserver/domains	Standardbereich, in dem	
CMN_AS_DOMAINDIR	Linux und HP-UX:	administrative Domänen erstellt werden.	
	/var/opt/sun/appserver/domains		
Directory Preparation Tool	Solaris OS:/opt/SUNWcomds	Das	
CMN_DSSETUP_INSTALLDIR	Linux:/opt/sun/comms/dssetup	Verzeichnis-Vorbereitungstool wird unter HP-UX nicht unterstützt.	
Directory-Server Core	Solaris OS:/opt/SUNWdsee/ds6	Zu den separaten Komponenten	
DSEE_BASE	Linux und HP-UX:/opt/sun/ds6	von Directory-Server EE gehören Directory Server Core, Directory	
Directory Service Control Center	Solaris OS: /opt/SUNWdsee/dscc6	Service Control Center und Directory Proxy Server.	
DSEE_BASE	Linux und HP-UX:/opt/sun/dscc6		
Directory Proxy Server	Solaris OS: /opt/SUNWdsee/dps6		
DSEE_BASE	Linux und HP-UX:/opt/sun/dps6		
Directory-Server Instance Directory	Solaris OS:/var/opt/SUNWdsee/dsins1		
DSEE_INSTANCE_DIR	Linux und HP-UX:/var/opt/sun/dsins1		
HADB	Solaris OS:/opt/SUNWhadb	Die HADB-Installationsstandorte können bei der Java ES-Installation nicht	
CMN_HADB_INSTALLDIR	Linux und HP-UX:/opt/SUNWhadb		
Das Installationsverzeichnis kann nicht		geändert werden.	
geändert werden. Daher ist im Installationsprogramm kein Feld bzw. in der Statusdatei kein Parameter dafür vorhanden.	Solaris OS:/var/opt/SUNWhadb	Speicherort von HADB-Repository-Daten und -Protokoll.	
	Linux und HP-UX: /var/opt/SUNWhadb		
	Solaris OS: /etc/opt/SUNWhadb	Konfigurationsdatei für HADB	
	Linux und HP-UX: /etc/opt/SUNWhadb	Management Agent	
	Solaris OS und Linux: /etc/init.d/ma-initd	Startskript für HADB Management Agent	

Beschriftung und Statusdateiparameter	Standardverzeichnis	Kommentar	
Java-DB	Solaris:/opt/SUNWjavadb		
JAVADB_BASDIR	Linux und HP-UX:/opt/sun/javadb		
Das Installationsverzeichnis kann nicht geändert werden. Daher ist im Installationsprogramm kein Feld bzw. in der Statusdatei kein Parameter dafür vorhanden.			
Message Queue	Nicht anwendbar	Solaris OS:	
Das Installationsverzeichnis kann nicht		/usr/bin	
geändert werden. Daher ist im Installationsprogramm kein Feld bzw. in		/usr/share/lib	
der Statusdatei kein Parameter dafür		/usr/share/lib/imq	
vorhanden.		/etc/imq	
		/var/imq	
		/usr/share/javadoc/imq	
		/usr/demo/imq	
		/opt/SUNWimq	
		Linux und HP-UX:	
		/opt/sun/mq	
		/etc/opt/sun/mq	
		/var/opt/sun/mq	
Monitoring Console	Solaris OS:/opt/SUNWjesmc		
CMN_MC_INSTALLDIR	Linux und HP-UX:/opt/sun/jesmc		
Das Installationsverzeichnis kann nicht geändert werden. Daher ist im Installationsprogramm kein Feld bzw. in der Statusdatei kein Parameter dafür vorhanden.			
Portal Server	Solaris OS: /opt/SUNWportal		
CMN_PS_INSTALLDIR	Linux und HP-UX:/opt/sun/portal		
Portal Server, Secure Remote Access	Solaris OS: /opt/SUNWportal	Portal Server, Secure Remote	
CMN_SRA_INSTALLDIR	Linux und HP-UX: /opt/sun/portal	Access Core muss im selben Verzeichnis wie Portal Server installiert werden.	

TABELLE 2-1 Standard-Installationsverzeichnisse für Produktkomponenten (Fortsetzung)			
Beschriftung und Statusdateiparameter	Standardverzeichnis	Kommentar	
Service Registry	Solaris OS: /opt/SUNWsrvc-registry		
CMN_REG_SERVER_ROOT	Linux und HP-UX:/opt/sun/srvc-registry		
Sun Cluster Das Installationsverzeichnis kann nicht geändert werden. Daher ist im Installationsprogramm kein Feld bzw. in der Statusdatei kein Parameter dafür vorhanden.	Nicht anwendbar	Sun Cluster-Komponenten werden nur unter dem Solaris-Betriebssystem unterstützt. Die Sun Cluster-Software wird unter Solaris OS in folgenden Verzeichnissen installiert: / /usr/opt /usr/cluster	
Web Proxy Server	Solaris OS: /opt/SUNWproxy		
CMN_WPS_INSTALLDIR	Linux und HP-UX:/opt/sun/webproxyserver		
Web Server-Verzeichnis	Solaris OS: /opt/SUNWwbsvr7		
CMN_WS_INSTALLDIR	Linux und HP-UX:/opt/sun/webserver7		
Web Server-Instanzenverzeichnis	Solaris OS: /var/opt/SUNWwbsvr7		
CMN_WS_INSTANCEDIR	Linux und HP-UX:/var/opt/sun/webserver7		

Standardmäßige Portnummern

Wenn Sie im Java ES-Installationsprogramm zur Eingabe einer Anschlussnummer aufgefordert werden, wird eine Laufzeitprüfung der verwendeten Anschlüsse durchgeführt und ein geeigneter Standardwert wird angezeigt. Wenn die Standardanschlussnummer bereits durch eine andere Komponente oder eine andere Instanz derselben Produktkomponente belegt ist, stellt das Installationsprogramm einen anderen Wert zur Verfügung.

In der folgenden Tabelle werden die Standard-Portnummern der Java ES-Produktkomponenten und der Zweck der einzelnen Ports aufgeführt.

Hinweis – Portal Server ist in dieser Tabelle nicht enthalten, da diese Komponente die Portnummern des Webcontainers verwendet, in dem sie bereitgestellt wird.

TABELLE 2-2 Standard-Portnummern

Produktkomponente	Port	Zweck
Access Manager	58946	UNIX-Authentifizierungshelfer
	58943	$Secure\ ID-Authentifizierung shelfer\ (nur\ Solaris\ SPARC)$
Application Server	8080	Standardinstanz-HTTP-Port
	3700	Standard-IIOP-Port
	4849	Administration Server-HTTPS-Port
	7676	Standard-Message Queue-Port
	8686	JMX-Port
	8181	Standardinstanz-HTTPS-Port
Common Agent Container	11162	JMX-Port (TCP)
	11161	SNMP-Adapter-Port (UDP)
	11162	SNMP-Adapter-Port für Traps (UDP)
	11163	CommandStream-Adapter-Port (TCP)
	11164	RMI-Anschlussport (TCP)
Common Agent Container	10162	JMX-Port (TCP)
für Sun Cluster und Sun Cluster Geographic Edition	10161	SNMP-Adapter-Port (UDP)
	10162	SNMP-Adapter-Port für Traps (UDP)
	10163	CommandStream-Adapter-Port (TCP)
	10164	RMI-Anschlussport (TCP)
Directory Proxy Server	389	Standard-LDAP-Listener
	636	LDAPS über SSL
Directory-Server	389	Standard-LDAP-Listener
	636	LDAPS über SSL
Directory Server Control Center	6789	Sun Java Web Console-Listener
HADB	1862	Management Agent-Port (JMX)
	15200	Standard-Portbasis
Java-DB	1527	Auch für Apache Derby

Produktkomponente	Port	Zweck
Message Queue	80	Standard-HTTP-Port
	7676	Portmapper
	7674	HTTPS Tunneling Servlet-Port
	7675	HTTP Tunneling Servlet-Port
Monitoring Console	6789	Zugriff über Sun Java Web Console
	8765	Job Factories-Port für Master Agent Web Services Adaptor
	11161	SNMP-Port für Monitoring Framework
	11164	RMI-Port for Monitoring Framework
	54320	Multicast-Port für das Entdeckungsprotokoll von Monitoring Framework
Portal Server, Secure Remote	8080	Standard-HTTP-Port
Access	443	HTTP über SSL
	10443	Rewriter Proxy-Port
	10555	Netlet Proxy-Port
Service Registry	6480	HTTP-Port
	6443	HTTPS-Port
	6484	Message Queue-Port
	6485	IIOP-Port
	6486	IIOP-SSL-Port
	6487	IIOP-Port für gegenseitige Authentifizierung
	6488	JMX-Port
	6489	Port für Application Server-Domänenadministration

Produktkomponente	Port	Zweck
Sun Cluster-Software	23	Verwenden Sie den Telnet-Port 23 für die Sun Fire 15000-Systemsteuerung
	161	Port für Simple Network Management Protocol (SNMP)-Agent-Kommunikation
	3000	SunPlex Installer-Port
	5000-5010	Console-Zugriffs-Port (der physikalischen Portnummer 5000 hinzufügen.)
	6789	Zugriff auf SunPlex Manager über Sun Java Web Console
	8059-8062	Cluster-Privatverbindung
Web Proxy Server	8888	Administrationsanschluss
	8080	Proxy-Instanz-Port
Web Server	8800	Admin HTTP-Port
	8989	Admin SSL-Port. Für Admin Server ist der SSL-Port erforderlich, der HTTP-Port ist optional.
	80	Instance HTTP-Port



Konfigurationsinformationen

In diesem Kapitel werden die Informationen beschrieben, die das Installationsprogramm für Sun Java™ Enterprise System (Java ES) zur Konfiguration der Komponenten während der Installation benötigt.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

- "Erklärungen zu diesem Kapitel" auf Seite 39
- "Allgemeine Einstellungen" auf Seite 43
- "Informationen zur Access Manager-Konfiguration" auf Seite 45
- "Informationen zur Access Manager-SDK-Konfiguration" auf Seite 59
- "Informationen zur Konfiguration von Application Server" auf Seite 64
- "Informationen zur Konfiguration von Directory Server" auf Seite 68
- "Informationen zur HADB-Konfiguration" auf Seite 70
- "Informationen zur Portal Server-Konfiguration" auf Seite 71
- "Installation von Portal Server Secure Remote Access" auf Seite 78
- "Web Proxy Server -Konfigurationsinformationen" auf Seite 83
- "Informationen zur Web Server-Konfiguration" auf Seite 84
- "Parameter, die ausschließlich in Statusdateien verwendet werden" auf Seite 89

Erklärungen zu diesem Kapitel

Dieses Kapitel enthält Konfigurationsinformationen zu den Produktkomponenten, die während der Installation konfiguriert werden können (Jetzt konfigurieren). Verwenden Sie dieses Kapitel in Verbindung mit den Arbeitsblättern in Kapitel 4.

Für eine "Später konfigurieren,,-Installation

Mit dem Installationstyp "Später konfigurieren,, wird bei der Installation wenig benötigt.

Hinweis – Die folgenden Komponenten können vom Installationsprogramm von Java ES nicht konfiguriert werden und müssen daher nach der Installation konfiguriert werden: Directory Proxy Server, Java DB, Monitoring Console, Service Registry und Sun Cluster-Komponenten.

Informationen zur Konfiguration dieser Produktkomponenten nach der Installation finden Sie in Kapitel Kapitel 6, "Durchführen der nach der Installation vorgesehenen Konfiguration" in Sun Java Enterprise System 5 Installationshandbuch für UNIX.

Für eine "Jetzt konfigurieren,,-Installation

Bei der "Jetzt konfigurieren,"-Installation das Installationsprogramm von Java ES Konfigurationsseiten für die ausgewählten Komponenten an, die während der Installation konfiguriert werden können. Sie können die Standardinformationen übernehmen oder alternative Informationen eingeben. Wenn Sie alternative Informationen angeben, müssen Sie während der Konfiguration sicherstellen, dass die Komponenten immer auf dieses Verzeichnis oder diesen Port verweisen. Die allgemeinen Standard-Servereinstellungen für eine "Jetzt konfigurieren,"-Installation befinden sich in den "Allgemeine Einstellungen" auf Seite 43. Außerdem können Sie einzelne Komponenten-Konfigurierfunktionen verwenden, um zusätzliche Änderungen vorzunehmen.

Zum Abschließen der Konfiguration von Komponenten nach der Installation, die während der Installation konfiguriert werden können, können Sie die Tabellen und Arbeitsblätter in diesem Handbuch zusätzlich zu den Anweisungen in Kapitel 6, "Durchführen der nach der Installation vorgesehenen Konfiguration" in Sun Java Enterprise System 5 Installationshandbuch für UNIX verwenden.

Vom Installationsprogramm bereitgestellte Konfigurationsinformationen

Am Ende einer Installationssitzung enthält eine Zusammenfassungsdatei die Konfigurationswerte, die während der Installation festgelegt wurden. Sie können diese Datei von der letzten Seite des Installationsprogramms oder von dem Verzeichnis aus anzeigen, in dem sie gespeichert ist.

Solaris OS: /var/sadm/install/logsLinux und HP-UX: /var/opt/sun/install/logs

Verwenden der "Jetzt konfigurieren,,-Konfigurationstabellen

Die Tabellen in diesem Kapitel verfügen über zwei Spalten: "Beschriftung und Statusdateiparameter," und "Beschreibung,". Die Spalte "Beschriftung und Statusdateiparameter," enthält folgende Informationen:

- Beschriftung. Dieser Text kennzeichnet Informationen in den Seiten des interaktiven grafischen Installationsprogramms, im Allgemeinen eine Beschriftung in einem Eingabefeld. Das textbasierte Installationsprogramm verwendet eine ähnliche Terminologie.
- Statusdateiparameter. Ein Statusdateiparameter ist der Schlüssel, der die Informationen in der Statusdatei der stillen Installation kennzeichnet. Für die Parameter für die Statusdatei werden Großbuchstaben und eine nichtproportionale Schriftart verwendet. Zum Beispiel AS ADMIN USER NAME.

Tipp – Wenn Sie wissen möchten, wie die Parameter verwendet werden, sehen Sie sich die Beispielstatusdatei in Anhang C, "Beispiel-Statusdatei" in *Sun Java Enterprise System 5 Installationshandbuch für UNIX* an.

In der Spalte "Beschreibung," ist der in der Spalte "Beschriftung und Statusdateiparameter," aufgeführte Parameter beschrieben. Wenn für den Parameter ein Standardwert gilt, ist dieser Wert aufgeführt. Standardwerte gelten für alle Modi des Installationsprogramms, es sei denn, in der Beschreibung ist ein gesonderter Wert für eine Statusdatei im stillen Modus angegeben. Wo nicht anders angegeben, wird bei den Werten der Statusdatei die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt. Weitere Informationen werden entsprechend dem jeweiligen Parameter bereitgestellt, z. B. Beispiele, Pfade oder Hinweise, in denen alles steht, was Sie zu dem jeweiligen Parameter wissen müssen.

Wenn Sie dieses Kapitel als Hilfe zum Beantworten von Fragen des Installationsprogramms bei der "Jetzt konfigurieren,,-Installation verwenden, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Suchen Sie den Abschnitt in diesem Kapitel, in dem die entsprechende Produktkomponente beschrieben ist.
- Suchen Sie die Tabelle, deren Inhalt mit der angezeigten Seite des Installationsprogramms übereinstimmt. Eine Tabelle enthält alle Felder und Fragen, die auf einer Einzelseite des Installationsprogramms enthalten sind.
- 3. Wenn Sie dieses Kapitel verwenden, um Informationen über die Parameter in einer Statusdatei zu erhalten, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Wenn Sie das Handbuch online verwenden, können Sie mit der HTML- oder PDF-Suchfunktion nach der Zeichenfolge des Parameters suchen.

 Bei einem gedruckten Buch verwenden Sie den Index. Der Index enthält einen Eintrag zu jedem Parameternamen, den Sie entweder unter dem Parameternamen selbst oder unter dem Eintrag zum Statusdateiparameter finden.

Konfigurationsterminologie

Während der Installation und Konfiguration werden Sie aufgefordert, Werte für verschiedene Arten von Domänen, Organisationen und die zugehörigen Konfigurationsinformationen einzugeben.

- DNS (Domain Name System). Das Domain-Namen-System (DNS) ist ein verteilter Internet-Verzeichnisdienst. DNS wird am häufigsten zur Übersetzung zwischen Domänennamen und IP-Adressen und zur Überprüfung der E-Mail-Zustellung verwendet.
- **DNS-Domänenname.** Ein DNS-Domänenname identifiziert eine Gruppe von Servern in einem Netzwerk. Beispiele für Domain-Namen: beispiel.com, rot.beispiel.com
- Vollständiger Domänenname (FQDN). Ein FQDN ist ein von Menschen lesbarer Name, der der TCP/IP-Adresse einer Netzwerkschnittstelle entspricht, wie sie auf einem Server, Router oder sonstigem Netzwerkgerät gefunden werden kann. Ein FQDN für einen Server enthält sowohl den Hostnamen als auch den Domain-Namen des Servers. Beispiel für einen FQDN für einen Server: myComputer.example.com
- Hostname. Der Hostname ist ein eindeutiger Name, unter dem ein Server in einem Netzwerk bekannt ist. Ein Hostname kann als Kombination aus dem lokalen Namen des Servers und dem Domänennamen seiner Organisation dargestellt werden. Diese Darstellung ist auch der FQDN für den Server. Innerhalb des Kontexts einer Domäne kann ein Hostname allein durch seinen lokalen Namen dargestellt werden. Dies liegt daran, dass der lokale Name innerhalb der Domäne eindeutig sein muss. Beispiele für Hostnamen:
 - FQDN-Darstellung: myComputer.red.example.com
 - Darstellung des lokalen Namens, der eindeutig innerhalb der Domäne von rot.beispiel.com ist: myComputer
- Konfigurationsverzeichnis. Eine Instanz von Directory-Server, in der Konfigurationsinformationen für verschiedene Administrationsdomänen gespeichert werden. Administration Server greift bei der Verwaltung dieser Domänen auf das Konfigurationsverzeichnis zu. Das Basissuffix des Teilbaums, das Konfigurationsinformationen enthält, lautet stets o=NetscapeRoot.
- Benutzer-/Gruppenverzeichnis. Eine Instanz von Directory-Server, die Informationen zu Organisationen in einer LDAP-Hierarchie speichert. Üblicherweise werden die Organisationen in der LDAP-Hierarchie durch ihre DNS-Domänennamen dargestellt. Jede Organisation in der Hierarchie kann Einträge für Personen, Organisationseinheiten, Drucker, Dokumente usw. enthalten.

- Administrationsdomäne. Eine Gruppe von Servern, die in einem Directory-Server-Konfigurationsverzeichnisserver dargestellt und über die Sun Java System Server-Konsole verwaltet werden. Üblicherweise wird eine Administrationsdomäne in der LDAP-Hierarchie durch ihren DNS-Domänennamen dargestellt. Sie können jedoch jeden beliebigen Namen für die Gruppe der Server verwenden, aus denen eine Administrationsdomäne besteht.
- E-Mail-Domäne. Eine eindeutige Domäne in DNS, die für das Routen von E-Mails verwendet wird. Bei einer E-Mail-Domäne für eine Organisation kann es sich um deren DNS-Domänennamen handeln, aber auch um eine andere Domäne, die zum Routen von E-Mails verwendet wird. Beispiel: DNS-Domäne: example.com E-Mail-Domäne: sfbay.example.com (im LDAP-Schema 2 von Sun wird die E-Mail-Domäne im Verzeichnis "Benutzer/Gruppe," als Attribut einer Organisation dargestellt.)
- Authentifizierungsdomäne. In Access Manager wird Circle of Trust als Authentifizierungsdomäne implementiert. Bei einer Authentifizierungsdomäne handelt es sich nicht um eine DNS-Domäne. In Access Manager beschreibt eine Authentifizierungsdomäne Einheiten, die zum Zwecke der Identity Federation gruppiert wurden.
- Organisations-DN. Der eindeutige Name einer Organisation in der LDAP-Hierarchie eines Benutzer-/Gruppenverzeichnisses. Üblicherweise werden die Organisationen durch ihre DNS-Domänennamen in der LDAP-Hierarchie unter Verwendung der LDAP-Attribute o, ou oder dc dargestellt. Eine Organisation enthält Unterorganisationen.
- Directory-Manager. Der privilegierte Directory-Server-Administrator, vergleichbar mit dem Root-Benutzer unter Unix. Die Standard Directory-Manager-DN lautet cn=Directory Manager, kann jedoch geändert werden. Während der Installation und Konfiguration müssen Sie die Directory-Manager-DN und das Passwort angeben, um Änderungen an der LDAP-Konfiguration vorzunehmen.

Allgemeine Einstellungen

Bei der Installation von Produktkomponenten mit der "Jetzt konfigurieren,"-Option zeigt das Installationsprogramm Seiten an, in denen Sie angeben können, wie einige gängige Einstellungen bei der Konfiguration zum Zeitpunkt der Installation behandelt werden sollen:

- "Passwortwahl" auf Seite 44
- "Allgemeine Servereinstellungen" auf Seite 44



Achtung – In einer für eine stille Installation erstellten Statusdatei können die Variablen geheime Daten angeben, beispielsweise Administratorpasswörter. Stellen Sie sicher, dass die Datei der Bereitstellung entsprechend gesichert wird.

Passwortwahl

Bei einer "Jetzt konfigurieren,-Installation ermöglicht Ihnen die Seite "Passwortauswahl,,, ein Admin-Konto und ein Passwort für alle Produktkomponenten anzugeben, die die Administratoreinstellungen verwenden.

TABELLE 3-1 Passwortwahl

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Wählen Sie ein Standard-Admin-Konto und -Passwort. USE_DEFAULT_PASSWORD	Ermöglicht Ihnen bei einer "Jetzt konfigurieren,,-Installation, ein Admin-Konto und ein Passwort für alle Produktkomponenten anzugeben. Bei Verwendung dieser Standardangaben werden Sie auf den nachfolgenden Konfigurationsseiten nicht zur Eingabe dieser Daten aufgefordert.
	Wenn Sie für jede Produktkomponente ein anderes Admin-Konto verwenden möchten, werden Sie auf den Seiten zur Komponentenkonfiguration zur Eingabe des entsprechenden Admin-Kontos und Passworts aufgefordert.
	Der Standardwert lautet wahr.
	>Hinweis: Im Java ES-Installationsprogramm dürfen Leerräume sowie die folgenden Symbole in Administratorpasswörtern nicht verwendet werden: ; & () ! < > ' ,, \$ ^ \ # / , @ %

Allgemeine Servereinstellungen

Allgemeine Servereinstellungen dienen zur Bereitstellung von Standardwerten für die Produktkomponenten, die die Einstellungen verwenden.

Auf den Konfigurationsseiten des Installationsprogramms zeigt der Hinweis "Gemeinsam genutzter Standardwert," an, bei welchen Einstellungen es sich um Standardwerte aus der Seite "Allgemeine Servereinstellungen," handelt. Sie können den Standardwert übernehmen oder ihn durch Eingabe eines speziellen Werts für die zu konfigurierende Produktkomponente überschreiben.

TABELLE 3-2 Allgemeine Servereinstellungen

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Hostname	Der Hostname des Hosts, auf dem Java ES-Komponenten
CMN HOST NAME	installiert werden.
	Ausgabe des Befehls hostname. Beispiel: dieserhost

TABELLE 3-2 Allgemeine Servereinstellungen	(Fortsetzung)
Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
DNS-Domänenname CMN_DOMAIN_NAME	Domäne des Hosts, auf dem die Installation ausgeführt wird. Domänenname dieses Computers entsprechend der Registrierung beim lokalen DNS-Server. Dieses Format sollte unterdomäne.domäne.com lauten. Beispiel: beispiel.com.
Host-IP-Adresse CMN_IPADDRESS	Die IP-Adresse des Hosts, auf dem die Installation erfolgt, d. h. der lokale Host. Beispiel: 127.51.91.192
Administrator-Benutzer-ID CMN ADMIN USER	Standard-Benutzer-ID für den Administrator für alle zu installierenden Komponenten. Beispiel: admin
CIN_ADITI_OSEI	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.
Administrator-Passwort	Standardpasswort für den Administrator für alle zu installierenden Komponenten.
CMN_ADMIN_PASSWORD	Es gibt keinen Standardwert. Das Passwort muss mindestens acht Zeichen aufweisen.
	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.
	>Hinweis: Im Java ES-Installationsprogramm dürfen Leerräume sowie die folgenden Symbole in Administratorpasswörtern nicht verwendet werden: ; & () ! < > ' ,, \$ ^ \ # / , @ %
Systembenutzer	Benutzer-ID (UID), unter der die Komponentenprozesse
CMN_SYSTEM_USER	ausgeführt werden.
	Der Standardwert ist root.
Systemgruppe	Gruppen-ID (GID) des Systembenutzers.
CMN_SYSTEM_GROUP	Der Standardwert ist root.

Informationen zur Access Manager-Konfiguration

Das Java ES-Installationsprogramm unterstützt die Installation folgender Unterkomponenten von Access Manager:

- "Access Manager Administrationsinformationen" auf Seite 46
- "Access Manager Webcontainer-Informationen" auf Seite 47
- "Access Manager-Dienste" auf Seite 51
- "Access Manager: Directory Server-Informationen" auf Seite 57
- "Access Manager: Informationen zum gelieferten Verzeichnis" auf Seite 58

Hinweis – Access Manager-SDK wird automatisch als Teil von Identity Management und Policy Services Core installiert, aber der SDK kann auch separat auf einem Remote-Host installiert werden. Informationen zu einer separaten Installation von Access Manager-SDK finden Sie unter "Informationen zur Access Manager-SDK-Konfiguration" auf Seite 59

Access Manager Administrationsinformationen

TABELLE 3-3 Access Manager Administrations informationen

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Installationstyp AM_REALM	Gibt an, ob der Realm-Modus als Installationstyp bei der Installation verwendet werden soll.
	Der Installationstyp zeigt den Grad der Interoperabilität mit anderen Komponenten an. Sie können zwischen "Bereichsmodus," (wie in Version 7.x) oder "Legacy-Modus," (wie in Version 6.x) wählen. Der Standardwert ist deaktiviert, was bedeutet, dass der Legacy-Modus verwendet wird. (AM_REALM sollte für den Bereichsmodus auf "Aktiviert," und für den Legacy-Modus auf "Deaktiviert," gesetzt werden.)
	>Hinweis: Bei der Installation von Access Manager mit Portal Server können Sie entweder den Realm-Modus (kompatibel mit Access Manager 7.x) oder den Legacy-Modus (kompatibel mit 6.x) für Access Manager auswählen (ignorieren Sie hierbei die Meldung des Installationsprogramms, dass der Legacy-Modus für Portal Server erforderlich ist). Portal Server unterstützt den Realm-Modus jedoch nur, wenn Directory Server und Access Manager-SDK bereits installiert und konfiguriert sind. Wenn Sie Communications-Produkte verwenden, ist der Legacy-Modus erforderlich.
Admin-Benutzer-ID IS_ADMIN_USER_ID	Access Manager-Top-Level-Administrator. Dieser Benutzer hat uneingeschränkten Zugriff auf alle in Access Manager verwalteten Einträge.
	Der Standardname, amadmin, kann nicht geändert werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Access Manager-Administratorrolle und ihre Berechtigungen ordnungsgemäß in Directory Server erstellt und zugeordnet werden, sodass Sie sich sofort nach der Installation bei Access Manager anmelden können.
Administratorpasswort IS_ADMINPASSWD	Passwort des amadmin-Benutzers. Der Wert muss mindestens acht Zeichen aufweisen.

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
LDAP-Benutzer-ID IS_LDAP_USER	Verbindungs-DN des Benutzers für LDAP-, Mitgliedschafts- und Richtliniendienste. Dieser Benutzer hat Lese- und Suchzugriff auf alle Directory Server-Einträge.
	$DerStandardbenutzername, {\tt amldapuser}, kann nicht ge\"{a}ndert werden.$
LDAP-Passwort	Passwort des Benutzers amldapuser. Dieses Passwort muss sich
IS_LDAPUSERPASSWD	von dem Passwort des Benutzers amadmin unterscheiden. Es kann ein gültiges Directory Service-Passwort sein.
Passwort-Verschlüsselungsschlüssel	Eine Zeichenfolge, die Access Manager für die Verschlüsselung
AM_ENC_PWD	von Benutzerpasswörtern verwendet.
	Das interaktive Installationsprogramm generiert einen standardmäßigen Passwort-Verschlüsselungsschlüssel. Sie können den Standardwert akzeptieren oder einen beliebigen Schlüssel angeben, der mithilfe eines J2EE-Zufallsnummerngenerators erstellt wurde. Der Passwort-Verschlüsselungsschlüssel kann entweder leer sein oder muss mindestens 12 Zeichen enthalten.
	Während der Installation von Access Manager wird die entsprechende Eigenschaftendatei aktualisiert und für die Eigenschaft am.encryption.pwd wird dieser Wert festgelegt. Di Eigenschaftendatei ist am.encryption.pwd. Standort:
	Solaris OS: /etc/opt/SUNWam/config
	Linux und HP-UX: /etc/opt/sun/identity/config
	Für alle Unterkomponenten von Access Manager muss derselbe Verschlüsselungsschlüssel verwendet werden wie für Identity Management und Policy Services Core. Wenn Sie Unterkomponenten von Access Manager auf mehreren Hosts verteilen und Administration Console oder Common Domain Services for Federation Management installieren, kopieren Sie den bei der Installation des Core erstellten Wert für am.encryption.pwd und fügen Sie ihn in dieses Feld ein.

Access Manager Webcontainer-Informationen

Die Unterkomponente von Access Manager, Identity Management und Policy Services Core wird in einem Web Container, im Allgemeinen Web Server oder Application Server ausgeführt.

Hinweis – Access Manager kann auch in einem Drittanbieter-Webcontainer ausgeführt werden, z. B. IBM WebSphere Application Server oder BEA WebLogic Server. Wenn Sie Access Manager mit der Option zur späteren Konfiguration installiert haben, führen Sie das Skript amconfig aus, um die Konfigurationsaufgaben der Postinstallation auszuführen. Folgen Sie für die Installation und Konfiguration des Drittanbieter-Webcontainers den Anweisungen in der IBM- oder BEA-Dokumentation.

Die vom Installationsprogramm benötigten Informationen sind für jeden Webcontainer unterschiedlich:

Access Manager mit Application Server

Dieser Abschnitt enthält die Informationen, die das Installationsprogramm benötigt, wenn Application Server als Webcontainer für die Unterkomponente Identity Management und Policy Services Core von Access Manager fungiert.

TABELLE 3-4 Access Manager mit Application Server als Web Container

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Sicherer Serverinstanzanschluss IS IAS81INSTANCE PORT	Port, an dem Application Server auf Verbindungen zur Instanz wartet.
	Der Standardwert ist 8080.
	Wenn Sie eine Auswahl vornehmen, die nicht dem zuvor für Application Server eingerichteten Protokoll entspricht, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Bevor Sie fortfahren, müssen Sie diese Situation lösen.
Sicherer Administrator-Server-Port IS_IAS81_ADMINPORT	Port, an dem der Administration Server von Application Server auf Verbindungen wartet.
	Der Standardwert ist 4849.
Admin-Benutzer-ID	Benutzer-ID für den Administrator von Application Server.
IS_IAS81_ADMIN	Standardmäßig wird die Admin-Benutzer-ID verwendet, die Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen" angegeben haben.
	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.

TABELLE 3-4 Access Manager mit Application Server als Web Container (Fortsetzung)	
Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Administratorpasswort IS_IAS81_ADMINPASSWORD	Standardmäßig wird das Administratorpasswort verwendet, das Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen, angegeben haben.
	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.
	>Hinweis: Im Java ES-Installationsprogramm dürfen Leerräume sowie die folgenden Symbole in Administratorpasswörtern nicht verwendet werden: ; & () ! < > $'$, \$ $^ \ $ # $/$, @ %

Access Manager mit Web Server

Dieser Abschnitt enthält die Informationen, die das Installationsprogramm benötigt, wenn Web Server als Webcontainer für die Unterkomponente Identity Management and Policy Services Core von Access Manager fungiert.

TABELLE 3-5 Access Manager mit Web Server als Webcontainer

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Hostname	Der vollständige Domänenname für den Host.
IS_WS_HOST_NAME	Wenn dieser Host beispielsweise siroe.example.com ist, so lautet der Wert siroe.example.com.
	Der Standardwert ist der vollqualifizierte Domänenname des aktuellen Hosts.
Administrator-Benutzer-ID	Benutzer-ID für den Administrator von Web Server.
IS_WS_ADMIN_ID	Standardmäßig wird die Admin-Benutzer-ID verwendet, die Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen,, angegeben haben.
	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Administrator-Passwort	Passwort für den Master-Administrator von Web Server.
IS_WS_ADMIN_PASSWORD	Standardmäßig wird das Administratorpasswort verwendet, das Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen,, angegeben haben.
	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.
	>Hinweis: Im Java ES-Installationsprogramm dürfen Leerräume sowie die folgenden Symbole in Administratorpasswörtern nicht verwendet werden:; & () < > ' ,, \$ ^ \ # / , @ %
Dokument-Root-Verzeichnis IS_WS_DOC_DIR	Das Verzeichnis, in dem Web Server Inhaltsdokumente speichert.
	Solaris OS: /var/opt/SUNWwbsvr7/https-hostname.domain /docs
	Linux und HP-UX: /var/opt/sun/webserver7/https-hostname.domain/docs
Web Server-Port IS_WS_INSTANCE_PORT	Port, an dem die Administrationsinstanz von Web Server auf HTTPS-Verbindungen wartet. Wenn dieser Port verwendet wird, wird Ihnen eine Auswahl der verfügbaren Ports angezeig
	Der Standardwert ist 80.
Web Server-Objektverzeichnis	Pfad zum Verzeichnis, in dem eine Instanz von Web Server mi der folgenden Syntax installiert ist:
IS_WS_INSTANCE_DIR	WebServer-base/https-webserver-instancename
	Wenn Sie in dieser Sitzung Web Server installieren, ist der Standardwert für <i>WebServer-Base</i> das Instanzverzeichnis für Web Server.
	Solaris OS:/var/opt/SUNWwbsvr7
	Linux und HP-UX: /var/opt/sun/webserver7
Web Server-Protokoll IS_WS_PROTOCOL	Protokoll, das für Web Server für das Warten am Web Server-Port angegeben wurde. Ein sicherer Port verwendet das Protokoll HTTPS. Ein nicht sicherer Port verwendet HTTP.
	Der Standardwert ist HTTP.

Access Manager-Dienste

Das Installationsprogramm benötigt verschiedene Informationen zu den Access Manager-Diensten für die folgenden Access Manager-Unterkomponenten.

- "Access Manager Webcontainer-Informationen" auf Seite 51
- "Access Manager Console: Informationen zu Diensten" auf Seite 52
- "Installation der Access Manager-Konsole (Core bereits installiert)" auf Seite 54
- "Installation der Access Manager-Konsole (Core noch nicht installiert)" auf Seite 55
- "Installation von Federation Management (Core bereits installiert)" auf Seite 56

Access Manager Webcontainer-Informationen

In diesem Abschnitt sind die Informationen zu den Diensten beschrieben, die das Installationsprogramm benötigt, wenn Sie Web Container-Details angeben.

TABELLE 3-6 Access Manager: Informationen zu Diensten für die Angabe von Details zu Web Container

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Hostname IS SERVER HOST	Der vollständige Domänenname des Hosts, auf dem Sie Java ES installieren.
	Der Standardwert ist der vollqualifizierte Domänenname des lokalen Hosts.
Bereitstellungs-URI für Dienste SERVER_DEPLOY_URI	Uniform Resource Identifier (URI)-Präfix zum Aufrufen der HTML-Seiten, Klassen und JAR-Dateien, die der Unterkomponente Identity Management und Policy Services Core zugewiesen sind. Dieser URI wird verwendet, um auf die Realm-Console (kompatibel mit Access Manager 7.x) zuzugreifen.
	Der Standardwert ist amserver. Geben Sie am Anfang keinen Schrägstrich ein.
Bereitstellungs-URI für die allgemeine Domäne CDS DEPLOY URI	URI-Präfix zum Aufrufen der Common Domain Services im Webcontainer.
	Der Standardwert ist amcommon. Geben Sie am Anfang keinen Schrägstrich ein.

TABELLE 3-6 Access Manager: Informationen zu Diensten für die Angabe von Details zu Web Container (Fortsetzung)

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Cookie-Domäne COOKIE_DOMAIN_LIST	Die Namen der vertrauenswürdigen DNS-Domänen, die Access Manager an einen Browser zurückgibt, wenn Access Manager einem Benutzer eine Sitzungs-ID gewährt.
	Sie können diesen Wert einer einzelnen Domäne der obersten Ebene, wie beispielsweise example.com, zuweisen. Die Sitzungs-ID ermöglicht die Authentifizierung für alle Subdomänen von example.com.
	Alternativ können Sie den Wert einer durch Kommata getrennten Liste von Subdomänen zuweisen, beispielsweise .corp.example.com, .sales.example.com. Die Sitzungs-ID ermöglicht die Authentifizierung für alle Subdomänen in der Liste.
	Vor jeder Domäne in der Liste muss ein Punkt (.) stehen.
	Der Standardwert ist die aktuelle Domäne, vor der ein Punkt (.) steht.
Bereitstellungs-URI für Passwort PASSWORD_SERVICE_DEPLOY_URI	Der URI, durch den die Zuordnung festgelegt wird, die der Webcontainer, in dem Access Manager ausgeführt wird, zwischen einer von Ihnen angegebenen Zeichenfolge und einer entsprechenden bereitgestellten Anwendung verwendet. Dies ist der URI für den Passwort-Rücksetzungsdienst von Access Manager.
	Der Standardwert ist ampassword. Geben Sie am Anfang keinen Schrägstrich ein.
Konsolenprotokoll CONSOLE_PROTOCOL	Protokoll, das für Web Server für das Warten am Web Server-Port angegeben wurde. Ein sicherer Port verwendet das Protokoll HTTPS. Ein nicht sicherer Port verwendet HTTP.
	Der Standardwert ist HTTP.

Access Manager Console: Informationen zu Diensten

In diesem Abschnitt sind die Informationen zu den Diensten beschrieben, die das Installationsprogramm für Access Manager Console benötigt.

 TABELLE 3-7
 Access Manager: Informationen zu Diensten f
 ür Access Manager Console

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Administration Console: Neue Konsole bereitstellen oder vorhandene	Wählen Sie "Neue Konsole bereitstellen," aus, um die Konsole für den Webcontainer des Hosts bereitzustellen, auf dem Access Manager installiert wird.
Konsole verwenden USE_DSAME_SERVICES_WEB_CONTAINER CONSOLE_REMOTE	Wählen Sie "Vorhandene Konsole verwenden,, um eine bestehende Konsole zu verwenden, die auf einem Remote-Host im Bereichsmodus bereitgestellt wird. Der Standardwert ist "Falsch,
	In beiden Fällen geben Sie einen Bereitstellungs-URI für die Konsole und einen Bereitstellungs-URI für das Passwort an. Wenn Sie angeben, dass eine vorhandene Konsole verwendet werden soll, müssen zudem der Hostname der Konsole und der Konsolenanschluss angegeben werden.
Bereitstellungs-URI für Konsole	URI-Präfix zum Aufrufen der HTML-Seiten, Klassen und
CONSOLE_DEPLOY_URI	JAR-Dateien, die der Legacy-Moduskonsole von Access Manager (kompatibel mit Access Manager 6.x) zugewiesen sind. Gilt nur für Legacy-Modus. Der Standardwert ist amconsole.
	>Hinweis: Wenn AM_REALM aktiviert ist (Einstellen des Bereichsmodus 7.x), wird CONSOLE_DEPLOY_URI ignoriert.
Konsolen-Hostname	Der vollständige Domänenname des Servers, der als Host für
CONSOLE_HOST	die vorhandene Domäne fungiert. Dieser Wert ist nicht erforderlich, wenn Sie eine neue Konsole bereitstellen. Im grafischen Installationsmodus können Sie das Feld nur bearbeiten, wenn Sie eine bestehende Konsole verwenden.
	Der Standardwert enthält den Wert, den Sie als Host (IS_SERVER_HOST) angegeben haben, einen Punkt und anschließend den Wert, den Sie als DNS-Namen unter "Allgemeine Servereinstellungen," angegeben haben.
	Beispiel: Bei Host siroe und Domäne beispiel.com ist der Standardwert siroe. beispiel.com.

TABELLE 3-7 Access Manager: Informationen zu Diensten für Access Manager Console (Fortsetzung)	
Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Konsolenanschluss	Port, an dem die vorhandene Konsole auf Verbindungen wartet
CONSOLE_PORT	bzw. warten wird. Zulässige Werte sind alle gültigen und noch nicht verwendeten Anschlussnummern zwischen 0 (null) und 65535.
	Dieser Wert ist nicht erforderlich, wenn Sie eine neue Konsole bereitstellen. Im grafischen Installationsmodus können Sie das Feld nur bearbeiten, wenn Sie eine bestehende Konsole verwenden.
	Der Standardwert ist der Wert, den Sie für einen der folgenden Webcontainer-Ports angegeben haben: Der Web Server-Standardwert lautet 80. Der Application Server-Standardwert lautet 8080.

Installation der Access Manager-Konsole (Core bereits installiert)

Dieser Abschnitt enthält die Dienstinformationen, die das Installationsprogramm benötigt, wenn die beiden folgenden Bedingungen zutreffen:

- Sie installieren nur die Unterkomponente Access Manager Administration Console.
- Die Unterkomponente Identity Management and Policy Services Core ist bereits auf demselben Host installiert.

Hinweis – Die AM-Konsole kann nur im Realm-Modus eigenständig installiert werden (kompatibel mit Access Manager 7.x). Im Legacy-Modus (kompatibel mit 6.x) ist dies nicht möglich.

TABELLE 3-8 Access Manager-Dienst-Informationen zur alleinigen Installation der Konsole (Core bereits installiert)

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Bereitstellungs-URI für Konsole	URI-Präfix zum Aufrufen der HTML-Seiten, Klassen und
CONSOLE_DEPLOY_URI	JAR-Dateien, die der Legacy-Moduskonsole von Access Manager (kompatibel mit Access Manager 6.x) zugewiesen sind. Gilt nur für Legacy-Modus.
	Der Standardwert ist amconsole.
	Wenn AM_REALM aktiviert ist (Einstellen des Bereichsmodus 7.x), wird CONSOLE_DEPLOY_URI ignoriert.

TABELLE 3-8 Access Manager-Dienst-Informationen zur alleinigen Installation der Konsole (Core bereits installiert) (Fortsetzung)

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Bereitstellungs-URI für Passwortdienste	Der URI, durch den die Zuordnung festgelegt wird, die der
PASSWORD_SERVICE_DEPLOY_URI	Webcontainer, in dem Access Manager ausgeführt wird, zwischen einer von Ihnen angegebenen Zeichenfolge und einer entsprechenden bereitgestellten Anwendung verwendet. Dies ist der URI für den Passwort-Rücksetzungsdienst von Access Manager.
	Der Standardwert ist ampassword. Geben Sie am Anfang keinen Schrägstrich ein.

Installation der Access Manager-Konsole (Core noch nicht installiert)

Dieser Abschnitt enthält die Dienstinformationen, die das Installationsprogramm benötigt, wenn die beiden folgenden Bedingungen zutreffen:

- Sie installieren nur die Unterkomponente Access Manager Administration Console.
- Die Unterkomponente Identity Management and Policy Services Core ist nicht auf demselben Host installiert.

 TABELLE 3-9
 Access Manager-Dienst-Informationen für die Installation der Konsole (Core noch nicht installiert)

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Web Container für Access Manager Admi	nistration Console
Konsolen-Hostname	Der vollständige Domänenname für den Host, auf dem Sie die
CONSOLE_HOST	Installation durchführen.
Bereitstellungs-URI für Konsole	URI-Präfix zum Aufrufen der HTML-Seiten, Klassen und
CONSOLE_DEPLOY_URI	JAR-Dateien, die der Legacy-Moduskonsole von Access Manager (kompatibel mit Access Manager 6.x) zugewiesen sind. Gilt nur für Legacy-Modus. Der Standardwert ist amconsole.
	Wenn AM_REALM aktiviert ist (Einstellen des Bereichsmodus 7.x), wird CONSOLE_DEPLOY_URI ignoriert.
Bereitstellungs-URI für Passwortdienste	Bereitstellungs-URI für den Passwortdienst.
PASSWORD_SERVICE_DEPLOY_URI	Der Standardwert ist ampassword. Geben Sie am Anfang keinen Schrägstrich ein.
Web Container für Access Manager-Dien	ste

TABELLE 3-9 Access Manager-Dienst-Informationen für die Installation der Konsole (Core noch nicht installiert) (Fortsetzung)

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Dienst-Hostname IS_SERVER_HOST	Vollqualifizierter Domänenname des Hosts, auf dem die Unterkomponente Identity Management and Policy Services Core installiert ist.
	Der Standardwert ist der vollqualifizierte Domänenname dieses Hosts. Verwenden Sie den Standardwert nur als Formatbeispiel und bearbeiten Sie den Wert entsprechend, sodass der richtige Name des Remote-Hosts angegeben wird.
	Geben Sie in einer Statusdatei den vollqualifizierten Domänennamen eines Remote-Hosts an.
Port CONSOLE_PORT	Port, an dem die Unterkomponente Identity Management und Policy Services Core auf Verbindungen wartet. Dieser Port ist der vom Webcontainer verwendete HTTP- bzw. HTTPS-Port.
Bereitstellungs-URI für Dienste SERVER_DEPLOY_URI	URI-Präfix zum Aufrufen der HTML-Seiten, Klassen und JAR-Dateien, die der Unterkomponente Identity Management und Policy Services Core zugewiesen sind. Dieser URI wird verwendet, um auf die Realm-Console (kompatibel mit Access Manager 7.x) zuzugreifen.
	Der Standardwert ist amserver. Geben Sie am Anfang keinen Schrägstrich ein.
Cookie-Domäne COOKIE_DOMAIN_LIST	Die Namen der vertrauenswürdigen DNS-Domänen, die Access Manager an einen Browser zurückgibt, wenn Access Manager einem Benutzer eine Sitzungs-ID gewährt.
	Sie können diesen Wert einer einzelnen Domäne der obersten Ebene, wie beispielsweise example.com, zuweisen. Die Sitzungs-ID ermöglicht die Authentifizierung für alle Subdomänen von example.com.
	Alternativ können Sie den Wert einer durch Kommata getrennten Liste von Subdomänen zuweisen, beispielsweise .corp.beispiel.com. Die Sitzungs-ID ermöglicht die Authentifizierung für alle Subdomänen in der Liste.
	Vor jeder Domäne muss ein Punkt (.) stehen.
	Der Standardwert ist die aktuelle Domäne, vor der ein Punkt (.) steht.

Installation von Federation Management (Core bereits installiert)

Dieser Abschnitt enthält die Dienstinformationen, die das Installationsprogramm benötigt, wenn Sie nur die Unterkomponente Common Domain Services for Federation Management installieren.

 TABELLE 3-10
 Access Manager-Dienst-Informationen zur Installation von Federation Management (Core bereits installiert)

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Bereitstellungs-URI für die allgemeine Domäne	URI-Präfix zum Aufrufen der Common Domain Services im Webcontainer.
CDS_DEPLOY_URI	Der Standardwert ist amcommon. Geben Sie am Anfang keinen Schrägstrich ein.

Access Manager: Directory Server-Informationen

Das Installationsprogramm benötigt die folgenden Informationen, falls Sie Identity Management and Policy Services Core installieren.

TABELLE 3-11 Directory Server-Informationen für Access Manager

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Directory Server-Host IS DS HOSTNAME	Ein Hostname oder ein Wert, der zu dem Host aufgelöst wird, auf dem sich Directory Server befindet.
	Der Standardwert ist der vollqualifizierte Domänenname des lokalen Hosts. Wenn der lokale Host beispielsweise siroe.example.com ist, so lautet der Standardwert siroe.example.com.
Directory Server-Port	Port, an dem Directory Server auf Client-Verbindungen wartet.
IS_DS_PORT	Der Standardwert ist 389.
Access Manager-Directory-Root-Suffix	Distinguished Name (DN), der als Access Manager-Root-Suffix
IS_ROOT_SUFFIX	festgelegt werden soll. Der Standardwert basiert auf dem vollständigen Domänennamen für diesen Host ohne den Hostnamen. Beispiel: Wenn dieser Host siroe.subdomain.example.com ist, lautet der Wert dc=subdomain,dc=example,dc=com.
Directory-Manager-DN	DN des Benutzers mit uneingeschränktem Zugriff auf Directory Server.
IS_DIRMGRDN	Der Standardwert lautet cn=Directory Manager.
Directory-Manager-Passwort	Passwort für den Directory-Manager.
IS_DIRMGRPASSWD	

Access Manager: Informationen zum gelieferten Verzeichnis

Die Informationen, die für die Konfiguration eines gelieferten Verzeichnisses erforderlich sind, hängen davon ab, ob das Installationsprogramm ein geliefertes Programm auf Ihrem Host erkennt. Wenn das Installationsprogramm eine Statusdatei erstellt, wird der Ausdruck IS_EXISTING_DIT_SCHEMA=y in die Statusdatei geschrieben, wenn das Installationsprogramm ein vorhandenes geliefertes Verzeichnis erkennt. Wird *kein* vorhandenes geliefertes Verzeichnis gefunden, schreibt das Installationsprogramm den Ausdruck IS_EXISTING_DIT_SCHEMA=n in die Statusdatei.

Vorhandenes geliefertes Verzeichnis gefunden

Wenn das Installationsprogramm ein vorhandenes geliefertes Verzeichnis findet, geben Sie folgende Informationen an.

TABELLE 3-12 Informationen über vorhandenes geliefertes Verzeichnis für Identity Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Benutzer-Namensattribut	Namensattribut, das für Benutzer im gelieferten Verzeichnis
IS USER NAMING ATTR	verwendet wird.
	Der Standardwert ist uid.

Kein vorhandenes geliefertes Verzeichnis gefunden

Wenn das Installationsprogramm kein vorhandenes geliefertes Verzeichnis findet, können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes geliefertes Verzeichnis verwenden möchten. Wenn Sie die erste Frage in der Tabelle mit "Ja" beantworten, müssen Sie auch die übrigen Fragen in der Tabelle beantworten.

TABELLE 3-13 Keine Informationen über vorhandenes geliefertes Verzeichnis für Identity Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Wird Directory Server zusammen mit den Benutzerdaten geliefert?	Gibt an, ob Sie ein vorhandenes geliefertes Verzeichnis verwenden möchten. Gültige Werte sind y oder n.
IS_LOAD_DIT	Der Standardwert ist n.
Organisationsmarkierung für Objektklasse IS_ORG_OBJECT_CLASS	Objektklasse, die für die Organisation im vorhandenen gelieferten Verzeichnis definiert ist. Dieser Wert wird nur verwendet, wenn der Wert für das erste Element in der Tabelle Y
	(Ja) ist. Der Standardwert lautet Sun ISManaged Organization.

TABELLE 3–13 Keine Informationen über vorhandenes geliefertes Verzeichnis für Identity Server (Fortsetzung)

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Organisationsnamensattribut IS_ORG_NAMING_ATTR	Namensattribut, das verwendet wird, um Organisationen im vorhandenen gelieferten Verzeichnis zu definieren. Dieser Wert wird nur verwendet, wenn der Wert für das erste Element in der Tabelle Y (Ja) ist.
	Der Standardwert ist o.
Benutzermarkierung für Objektklasse IS_USER_OBJECT_CLASS	Objektklasse, die für die Benutzer im vorhandenen gelieferten Verzeichnis definiert ist. Dieser Wert wird nur verwendet, wenn der Wert für das erste Element in der Tabelle Y (Ja) ist.
	Der Standardwert ist inetorgperson.
Benutzer-Namensattribut IS_USER_NAMING_ATTR	Namensattribut, das für Benutzer im vorhandenen gelieferten Verzeichnis verwendet wird. Dieser Wert wird nur verwendet, wenn der Wert für das erste Element in der Tabelle Y (Ja) ist.
	Der Standardwert ist uid.

Informationen zur Access Manager-SDK-Konfiguration

Access Manager-SDK wird automatisch installiert, wenn Sie Identity Management und Policy Services Core als Unterkomponente von Access Manager installieren. Außerdem können Sie Access Manager-SDK als diskrete Produktkomponente auf einem Host installieren, der von den Access Manager-Core-Diensten entfernt ist (Remote-Host).

Bevor Sie Access Manager SDK installieren, muss der Core-Dienst von Access Manager auf einem Remote-Host installiert sein und ausgeführt werden. Die Webcontainer-Informationen und die Konfigurationsinformationen für Directory Server, die Sie während dieser Installation bereitstellen, müssen mit den Webcontainer-Informationen und den Konfigurationsinformationen für Directory Server übereinstimmen, die Sie bei der Installation der Core-Dienste für Access Manager angegeben haben.

Hinweis – Wenn das Installationsprogramm zur Angabe von Informationen zum Remote-Webcontainer und zu Directory Server auffordert, werden Standardwerte angezeigt, die auf dem lokalen Host beruhen.

Übernehmen Sie diese Standardwerte nicht; verwenden Sie sie lediglich als Formatbeispiele. Stattdessen müssen Sie die korrekten Informationen für den Remote-Webcontainer eingeben.

Wenn Sie Access Manager-SDK als diskrete Produktkomponente installieren, müssen Sie folgende Informationen angeben:

"Access Manager-SDK: Administrationsinformationen" auf Seite 60

- "Access Manager-SDK: Directory Server-Informationen" auf Seite 61
- "Access Manager-SDK: Informationen zum gelieferten Verzeichnis" auf Seite 62
- "Access Manager-SDK: Webcontainer-Informationen" auf Seite 63

Access Manager-SDK: Administrationsinformationen

Das Installationsprogramm benötigt folgende Administrationsinformationen, wenn Sie ausschließlich Access Manager-SDK installieren.

TABELLE 3-14 Administrations information en für Access Manager-SDK

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Admin-Benutzer-ID IS_ADMIN_USER_ID	Access Manager-Top-Level-Administrator. Dieser Benutzer hat uneingeschränkten Zugriff auf alle in Access Manager verwalteten Einträge.
	Der Standardname, amadmin, kann nicht geändert werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Access Manager-Administratorrolle und ihre Berechtigungen ordnungsgemäß in Directory Server erstellt und zugeordnet werden, sodass Sie sich sofort nach der Installation bei Access Manager anmelden können.
Administratorpasswort IS ADMINPASSWD	Passwort des amadmin-Benutzers. Der Wert muss mindestens acht Zeichen aufweisen.
13_ADHINFA33WD	Setzen Sie diesen Wert auf denselben Wert, der von Access Manager auf dem Remote-Host verwendet wird.
LDAP-Benutzer-ID IS_LDAP_USER	Verbindungs-DN des Benutzers für LDAP-, Mitgliedschafts- und Richtliniendienste. Dieser Benutzer hat Lese- und Suchzugriff auf alle Directory Server-Einträge.
	Der Standardbenutzername, amldapuser, kann nicht geändert werden.
LDAP-Passwort	Passwort des Benutzers amldapuser. Dieses Passwort muss sich von dem Passwort des Benutzers amadmin unterscheiden. Es
IS_LDAPUSERPASSWD	kann ein gültiges Directory Service-Passwort sein.
	Setzen Sie diesen Wert auf denselben Wert, der von Access Manager auf dem Remote-Host verwendet wird.

TABELLE 3–14 Administrations information en für Access Manager-SDK (Fortsetzung)	
Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Passwort-Verschlüsselungsschlüssel AM_ENC_PWD	Eine Zeichenfolge, die Access Manager für die Verschlüsselung von Benutzerpasswörtern verwendet. Für alle Unterkomponenten von Access Manager muss derselbe Verschlüsselungsschlüssel verwendet werden wie für Identity Management und Policy Services Core. Der Passwort-Verschlüsselungsschlüssel kann entweder leer sein
	oder muss mindestens 12 Zeichen enthalten. Gehen Sie wie folgt vor, um den Verschlüsselungsschlüssel für Access Manager-SDK anzugeben: 1. Kopieren Sie den bei der Installation des Core generierten Wert für am. encryption.pwd. 2. Fügen Sie den kopierten Wert in dieses Feld ein.

Access Manager-SDK: Directory Server-Informationen

Das Installationsprogramm benötigt folgende Directory Server-Informationen, wenn Sie Access Manager-SDK ohne andere Unterkomponenten von Access Manager installieren.

TABELLE 3-15 Directory Server-Informationen für Access Manager-SDK

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Directory Server-Host IS_DS_HOSTNAME	Ein Hostname oder ein Wert, der zu dem Host aufgelöst wird, auf dem sich Directory Server befindet. Setzen Sie diesen Wert auf denselben Wert, der von Access Manager auf dem Remote-Host verwendet wird.
Directory Server-Port IS_DS_PORT	Port, an dem Directory-Server auf Client-Verbindungen wartet. Setzen Sie diesen Wert auf denselben Wert, der von Access Manager auf dem Remote-Host verwendet wird.
Access Manager-Directory-Root-Suffix IS_ROOT_SUFFIX	Der Distinguished Name (DN), der bei der Installation von Directory Server als Root-Suffix für Access Manager angegeben wurde. Dieses Root-Suffix gibt den Teil des Verzeichnisses an, der von Access Manager verwaltet wird. Setzen Sie diesen Wert auf denselben Wert, der von Access Manager auf dem Remote-Host verwendet wird. Der Standardwert basiert auf dem vollständigen
	Domänennamen für diesen Host ohne den Hostnamen. Beispiel: Wenn dieser Host siroe.subdomain.example.com ist, lautet der Wert dc=subdomain, dc=example, dc=com. Verwenden Sie diesen Standardwert nur als Formatbeispiel.

TABELLE 3-15 Directory Server-Informationen f ür Access Manager-SDK (Fortsetzung)	
Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Directory-Manager-DN IS_DIRMGRDN	DN des Benutzers mit uneingeschränktem Zugriff auf Directory Server. Setzen Sie diesen Wert auf denselben Wert, der von Access Manager auf dem Remote-Host verwendet wird.
	Der Standardwert lautet cn=Directory Manager.
Directory-Manager-Passwort IS_DIRMGRPASSWD	Passwort für den Directory-Manager. Setzen Sie diesen Wert auf denselben Wert, der von Access Manager auf dem Remote-Host verwendet wird.

Access Manager-SDK: Informationen zum gelieferten Verzeichnis

Die Informationen, die für die Konfiguration eines gelieferten Verzeichnisses erforderlich sind, hängen davon ab, ob das Installationsprogramm ein geliefertes Programm auf Ihrem Host erkennt.

Wenn das Installationsprogramm eine Statusdatei erstellt, wird der Ausdruck IS_EXISTING_DIT_SCHEMA=y in die Statusdatei geschrieben, wenn das Installationsprogramm ein vorhandenes geliefertes Verzeichnis erkennt. Wird *kein* vorhandenes geliefertes Verzeichnis gefunden, schreibt das Installationsprogramm den Ausdruck IS EXISTING DIT SCHEMA=n in die Statusdatei.

Vorhandenes geliefertes Verzeichnis gefunden

Wenn das Installationsprogramm ein vorhandenes geliefertes Verzeichnis findet, geben Sie folgende Informationen an.

TABELLE 3-16 Informationen über vorhandenes geliefertes Verzeichnis für Access Manager-SDK

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Benutzerbenennungsattribut	Namensattribut, das für Benutzer im gelieferten Verzeichnis verwendet wird.
IS_USER_NAMING_ATTR	
	Der Standardwert ist uid.

Kein vorhandenes geliefertes Verzeichnis gefunden

Wenn das Installationsprogramm kein vorhandenes geliefertes Verzeichnis findet, können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes geliefertes Verzeichnis verwenden möchten. Wenn Sie die erste Frage in der Tabelle mit "Ja" beantworten, müssen Sie auch die übrigen Fragen in der Tabelle beantworten.

TABELLE 3-17 Keine Informationen über vorhandenes geliefertes Verzeichnis für Access Manager-SDK

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Wird Directory Server zusammen mit den Benutzerdaten geliefert?	Gibt an, ob Sie ein vorhandenes geliefertes Verzeichnis verwenden möchten. Gültige Werte sind y oder n.
IS_LOAD_DIT	Der Standardwert ist n.
Organisationsmarkierung für Objektklasse IS_ORG_OBJECT_CLASS	Objektklasse, die für die Organisation im vorhandenen gelieferten Verzeichnis definiert ist. Dieser Wert wird nur verwendet, wenn der Wert für das erste Element in der Tabelle Y (Ja) ist.
	DerStandardwertlautetSun ISManaged Organization.
Organisationsnamensattribut IS_ORG_NAMING_ATTR	Namensattribut, das verwendet wird, um Organisationen im vorhandenen gelieferten Verzeichnis zu definieren. Dieser Wert wird nur verwendet, wenn der Wert für das erste Element in der Tabelle Y (Ja) ist.
Benutzermarkierung für Objektklasse IS_USER_OBJECT_CLASS	Objektklasse, die für die Benutzer im vorhandenen gelieferten Verzeichnis definiert ist. Dieser Wert wird nur verwendet, wenn der Wert für das erste Element in der Tabelle Y (Ja) ist. Der Standardwert ist inetorgperson.
Benutzer-Namensattribut IS_USER_NAMING_ATTR	Namensattribut, das für Benutzer im vorhandenen gelieferten Verzeichnis verwendet wird. Dieser Wert wird nur verwendet, wenn der Wert für das erste Element in der Tabelle Y (Ja) ist. Der Standardwert ist uid.

Access Manager-SDK: Webcontainer-Informationen

Das Installationsprogramm benötigt folgende Webcontainer-Informationen, wenn Sie ausschließlich Access Manager-SDK installieren.

TABELLE 3-18 Webcontainer-Information für Access Manager-SDK

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Host	Hostname des Webcontainers, der die Core-Dienste von Access Manager ausführt. Verwenden Sie den Wert, der bei der
IS_WS_HOST_NAME	Installation von Access Manager auf dem Remote-Host angegeben wurde.
	Es gibt keinen Standardwert.

TABELLE 3–18 Webcontainer-Informat Beschriftung und Statusdateiparameter	ion für Access Manager-SDK (Fortsetzung) Beschreibung
Bereitstellungs-URI für Dienste SERVER_DEPLOY_URI	URI-Präfix zum Aufrufen der HTML-Seiten, Klassen und JAR-Dateien, die Access Manager zugewiesen sind. Setzen Sie diesen Wert auf denselben Wert, der von Access Manager auf dem Remote-Host verwendet wird. Dieser URI wird verwendet, um auf die Realm-Console (kompatibel mit Access Manager 7.x) zuzugreifen.
	Der Standardwert ist amserver. Geben Sie am Anfang keinen Schrägstrich ein.
Cookie-Domäne COOKIE_DOMAIN_LIST	Die Namen der vertrauenswürdigen DNS-Domänen, die Access Manager an einen Browser zurückgibt, wenn Access Manager einem Benutzer eine Sitzungs-ID gewährt. Setzen Sie diesen Wert auf denselben Wert, der von Access Manager auf dem Remote-Host verwendet wird.
	Der Standardwert ist die aktuelle Domäne, vor der ein Punkt (.) steht.
Web Container-Hostname IS_SERVER_HOST	Hostname, bei dem sich der Webcontainer befindet, der die Core-Dienste von Access Manager ausführt.
Web Container-Anschluss IS_SERVER_PORT	Anschlussname des Webcontainers, der die Core-Dienste von Access Manager ausführt.
Web Container-Protokoll IS_SERVER_PROTOCOL	Protokoll für das Warten am Web Container-Port von Access Manager. Ein sicherer Port verwendet das Protokoll HTTPS. Ein nicht sicherer Port verwendet HTTP.
	Der Standardwert lautet HTTP.
Dienstanschluss IS_WS_INSTANCE_PORT IS_IAS81INSTANCE_PORT	Anschlussnummer des Webcontainers, der die Core-Dienste von Access Manager ausführt. Verwenden Sie die Anschlussnummer, die bei der Installation der Core-Dienste für Access Manager angegeben wurde.
	Der Web Server-Standardwert lautet 80.
	Der Application Server-Standardwert lautet 8080.

Informationen zur Konfiguration von Application Server

Das Installationsprogramm benötigt für Application Server die folgenden Informationen:

- "Application Server: Administrations informationen" auf Seite 65
- "Application Server: Knotenagentinformationen" auf Seite 66
- "Application Server: Informationen zum Lastenausgleichs-Plug-In" auf Seite 67

Application Server: Administrations informationen

TABELLE 3-19 Administrationsinformationen für Application Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Admin-Benutzerame	Benutzer-ID für den Administrator von Application Server.
AS_ADMIN_USER_NAME	Standardmäßig wird die Admin-Benutzer-ID verwendet, die Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen,, angegeben haben.
	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.
Passwort	Passwort für den Administrator von Application Server.
AS_PASSWORD	Standardmäßig wird das Administratorpasswort verwendet, das Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen" angegeben haben. Mindestens 8 Zeichen.
	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.
	>Hinweis: Im Java ES-Installationsprogramm dürfen Leerräume sowie die folgenden Symbole in Administratorpasswörtern nicht verwendet werden: ; & () ! < > ' ,, \$ ^ \ # / , @ %
Admin-Port AS_ADMIN_PORT	Port, an dem der Administration Server von Application Server auf HTTPS-Verbindungen wartet. Bietet Zugriff auf die Administrations-Tools.
	Der Standardwert ist 4849.
JMX-Port	Port, an dem Application Server auf JMX-Verbindungen wartet.
AS_JMX_PORT	Der Standardwert ist 8686.
HTTP-Serveranschluss AS HTTP PORT	Port, an dem Application Server auf HTTP-Verbindungen wartet.
70_11111_1 UN1	Der Standardwert ist 8080. Wenn das Installationsprogramm erkennt, dass der Standardanschluss verwendet wird, wird ein alternativer Wert vorgeschlagen.
HTTPS-Port AS HTTPS PORT	Port, an dem Application Server auf HTTPS-Verbindungen wartet.
A3_III II 3_I 0I(I	Der Standardwert ist 8181.

TABELLE 3-19 Administrationsinformationen für Application Server (Fortsetzung)	
Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Master-Passwort	Passwort für die SSL-Zertifikatsdatenbank, das für
AC MACTED DACCHORD	asadmin-Vorgänge, wie den Start des
AS_MASTER_PASSWORD	Domänenadministrationsservers und des Knotenagenten,
	verwendet wird.
	Standardmäßig wird das Administratorpasswort verwendet, das
	Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen," angegeben haben.
	Mindestens 8 Zeichen.

Application Server: Knotenagentinformationen

TABELLE 3–20 Informationen zum Knotenagenten für Application Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Admin-Hostname ASNA_ADMIN_HOST_NAME	Hostname für die Domänenadministration, mit der der Knotenagent eine Verbindung aufbauen kann.
	Der Standardwert ist der Name des lokalen Host, einschließlich der Domäne.
Admin-Benutzerame	Benutzer-ID für den Admin-Benutzer von Application Server.
ASNA_ADMIN_USER_NAME	Standardmäßig wird die Admin-Benutzer-ID verwendet, die Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen, angegeben haben.
	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.
Passwort	Passwort für den Admin-Benutzer von Application Server.
ASNA_PASSWORD	Es gibt keinen Standardwert.
	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.
	>Hinweis: In Admin-Passwörtern dürfen keine Leerstellen verwendet werden. Ferner ist die Verwendung folgender Zeichen nicht möglich: ; & () ! < > ' ,, \$ ^ \ # / , @ %
Master-Passwort	Passwort für die SSL-Zertifikatsdatenbank, das für
ASNA_MASTER_PASSWORD	asadmin-Vorgänge, wie den Start des Domänenadministrationsservers und des Knotenagenten, verwendet wird.
	Der Standardwert ist das Administratorpasswort, das Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen,, angegeben haben.

TABELLE 3-20 Informationen zum Knotenagenten für Application Server (Fortsetzung)	
Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Admin-Port	Port, an dem der Knotenagent von Application Server auf
ASNA_ADMIN_PORT	Verbindungen wartet. Bietet Zugriff auf die Administrations-Tools.
	Der Standardwert ist 4849.
Knotenagentname	Name des lokalen Knotens.
ASNA_NODE_AGENT_NAME	Der Standardwert ist der Name des lokalen Hosts.

Application Server: Informationen zum Lastenausgleichs-Plug-In

TABELLE 3-21 Informationen zum Load Balancing-Plugin für Application Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Der Webserver, den das Load Balancing Plugin verwendet	Wahl zwischen Sun Java System Web Server und Apache Web Server.
AS_WEB_SERVER_PLUGIN_TYPE	>Hinweis: Apache Web Server wird von HP-UX nicht unterstützt.
	Die Standardauswahl ist Sun Java System Web Server.
Web Server-Installationsverzeichnis	Installationsverzeichnis für Web Server oder Apache HTTP Server.
AS_WEB_SERVER_LOCATION	Der Standardwert ist:
	Solaris OS:/opt/SUNWwbsvr7
	Linux und HP-UX:/opt/sun/webserver7
Web Server-Instanzenverzeichnis	Instanzenverzeichnis für Web Server oder Apache HTTP Server.
CMN_WS_INSTANCE_DIR	Der Standardwert ist:
	Solaris OS:/var/opt/SUNWwbsvr7
	Linux und HP-UX:/var/opt/sun/webserver7

Informationen zur Konfiguration von Directory Server

Das Installationsprogramm benötigt für Directory Server die folgenden Informationen:

- "Directory Server: Informationen zur Wahl der Instanzerstellung" auf Seite 68
- "Directory Server: Informationen zur Instanzerstellung" auf Seite 68
- "Directory Server: Wahl der Instanzverwendung" auf Seite 70

Directory Server: Informationen zur Wahl der Instanzerstellung

TABELLE 3-22 Wahl der Instanzerstellung für Directory Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Wählen der Erstellung einer Verzeichnisinstanz CREATE_INSTANCE	Ermöglicht Ihnen die Erstellung einer Verzeichnisinstanz während der Installation. Dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Der Standardwert ist Yes.
	Bei Übernahme des Standardwerts werden Sie zur Eingabe der Informationen aufgefordert, die für die Erstellung einer Instanz erforderlich sind.

Directory Server: Informationen zur Instanzerstellung

Diese Seite wird angezeigt, wenn Sie im Bereich "Directory Server Instance Choice," auf "Ja," klicken. Wenn Sie "Nein," wählen, wird die Seite nicht angezeigt. Wenn eine andere Komponente eine Directory Server-Instanz benötigt, werden Sie aufgefordert, die Instanz zu verwenden, die Sie auf dieser Seite erstellen können oder eine zuvor installierte und konfigurierte Instanz von Directory Server zu verwenden.

TABELLE 3–23 Instanz-Erstellungsinformationen für Directory Server

Beschreibung
Speicherort der neuen Instanz.
Der Standardwert ist:
Solaris OS:/var/opt/SUNWdsee/dsins1
Linux und HP-UX:/var/opt/sun/dsins1

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Verzeichnisinstanz-Port	Unsicherer Pfad für die neue Instanz.
DSEE_INSTANCE_PORT	Der Standardwert ist 389.
Verzeichnisinstanz-SSL-Port	Sicherer Pfad für die neue Instanz.
DSEE_INSTANCE_SSL_PORT	Der Standardwert lautet 636.
Directory Manager-DN DSEE DN MANAGER	Distinguished Name (DN) des Benutzers mit uneingeschränktem Zugriff auf Directory Server.
DSEE_DIT_HANAGEIX	Der Standardwert lautet cn=Directory Manager.
Systembenutzer DSEE INSTANCE USER	Benutzer-ID, unter der die neue Instanz ausgeführt wird.
DSEE_INSTANCE_OSEK	Der Standardwert ist root.
Systemgruppe	Gruppen-ID der neuen Instanz.
DSEE_INSTANCE_GROUP	Der Standardwert ist root.
Directory Manager-Passwort	Passwort für den Directory-Manager.
DSEE_INSTANCE_PASSWORD	Standardmäßig wird das Administratorpasswort verwendet, das Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen" angegeben haben. Mindestens 8 Zeichen.
Suffix	Erstes von dieser Instanz verwaltetes Suffix.
DSEE_SUFFIX	Der Standardwert wird durch die Segmente des vollqualifizierten Domänennamens für den aktuellen Host gebildet. Beispiel: Bei einer Installation auf siroe.subl.example.com lautet der Standardwert dc=subl,dc=example,dc=com.

Directory Server: Wahl der Instanzverwendung

TABELLE 3-24 Directory Server: Wahl der Instanzverwendung

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Wahl der Directory Server-Instanz	Ermöglicht Ihnen, die Verwendung der Directory
CREATE_INSTANCE	Server-Instanz, die Sie während der Installation erstellt haben oder einer vorhandene Directory Server-Instanz zu wählen. Wenn Sie die Verwendung einer vorhandenen Instanz anstatt der Standardinstanz wählen, muss die alternative Instanz bereits konfiguriert sein.
	Der Standardwert lautet Ja.

Informationen zur HADB-Konfiguration

Das Installationsprogramm benötigt für HADB die folgenden Informationen:

TABELLE 3-25 Informationen zur Anschlussauswahl für HADB

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
HADB-Verwaltungs-Port	Der Port der von der HADB-Verwaltung überwacht wird.
HADB_DEFAULT_ADMINPORT	Der Standardwert ist 1862.
HADB-Ressourcenverzeichnis	Speicherort, an dem HADB-Ressourceninhalte speichert.
HADB_DEFAULT_RESDIR	Der Standardwert ist /var/opt.
HADB-Administratorgruppe	Die UNIX-Gruppe (GID), in der die Standardinstanz von HADB
HADB_DEFAULT_GROUP	als Benutzer ausgeführt wird.
	Der Standardwert ist other.
HADB-Autostart	Wählen Sie diese Option aus, damit das Installationsprogramm
HADB_AUTO_START	die Anweisung erhält, HADB so zu konfigurieren, dass das Programm bei einem Neustart des Systems automatisch gesta- wird.
	Der Standardwert ist ja.

TABELLE 3-25 Informationen zur Anschlussauswahl für HADB (Fortsetzung)		
Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung	
HADB-Gruppenverwaltung	Wählen Sie diese Option, wenn HADB von der	
HADB_ALLOW_GROUPMANAGE	HADB-Administrationsgruppe verwaltet werden soll. Wenn dieser Parameter auf "Ja" gesetzt ist, können alle Mitglieder der Gruppe (HADB_DEFAULT_GROUP) HADB ausführen und verwalten.	
	Der Standardwert ist no (nein).	

Informationen zur Portal Server-Konfiguration

Portal Server benötigt einen Web Container. Je nachdem, welchen Web Container Sie wählen, werden die Konfigurationsinformationen in den folgenden Abschnitten während der Installation vom Installationsprogramm benötigt:

- "Portal Server-Web Container-Wahl" auf Seite 71
- "Portal Server: Java ES Application Server als Web Container" auf Seite 72
- "Portal Server: Java ES Web Server als Web Container" auf Seite 73
- "Portal Server: BEA WebLogic als Web Container" auf Seite 74
- "Portal Server: IBM WebSphere als Web Container" auf Seite 75
- "Portal Server: Informationen zur Webcontainer-Bereitstellung" auf Seite 77

Portal Server-Web Container-Wahl

TABELLE 3-26 Wahl des Web Container für Portal Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Wahl des Web Container für Portal Server	Ermöglicht Ihnen, einen der folgenden Web
PS_DEPLOY_TYPE	Container für Portal Server zu wählen:
	 Java ES Application Server
	Java ES Web Server
	■ BEA WebLogic Server
	■ IBM WebSphere Application Server
	Der Standardwert ist Web Server.
	>Hinweis: Bei Verwendung eines Web Container eines Drittanbieters muss dieser zum Zeitpunkt dieser Installation ausgeführt werden.

Portal Server: Java ES Application Server als Web Container

In diesem Abschnitt finden Sie die Informationen, die das Installationsprogramm benötigt, wenn Application Server als Webcontainer für Portal Server fungiert.

TABELLE 3-27 Webcontainer-Informationen für Portal Server mit Application Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Installationsverzeichnis PS_DEPLOY_DIR	Das Verzeichnis, in dem Application Server installiert ist. Der Standardwert ist:
	Solaris OS: /opt/SUNWappserver/appserver
	Linux und HP-UX:/opt/sun/appserver
Name der Domäne	Die Application Server-Domäne, in der der Portal Server bereitgestellt wird.
PS_DEPLOY_DOMAIN	Der Standardwert ist domain1.
Serverinstanzverzeichnis PS_DEPLOY_INSTANCE_DIR	Pfad zum Application Server-Verzeichnis für die Domäne, in der diese Portal Server-Instanz bereitgestellt werden soll Der Standardwert ist:
	Solaris OS:/var/opt/SUNWappserver/domains/domain1
	Linux und HP-UX: /var/opt/sun/appserver/domains/domain1
Serverinstanzanschluss PS_DEPLOY_PORT	Port, an dem Application Server auf Verbindungen zur Instanz wartet.
	Der Standardwert ist 8080.
Dokument-Root-Verzeichnis	Name des Verzeichnisses, in dem statische Seiten gespeichert werden. Der Standardwert ist:
PS_DEPLOY_DOCROOT	<pre>Solaris OS: /var/opt/SUNWappserver/domains/domain1/docroot</pre>
	Linux und HP-UX: /var/opt/sun/appserver/domains/domain1/docroot
Administrationsanschluss PS_DEPLOY_ADMIN_PORT	Port, an dem die Verwaltungsinstanz von Application Server ausgeführt wird, für die Domäne, in der Portal Server installiert wird.
	Der Standardwert ist 4849.

TABELLE 3–27 Webcontainer-Informationen für Portal Server mit Application Server (Fortsetzung)	
Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Admin-Benutzer-ID PS_DEPLOY_ADMIN	Die Benutzer-ID, die Portal Server für den Administratorzugriff auf Application Server verwendet. Dies ist die Benutzer-ID und das Passwort für Access Manager.
	Der Standardwert ist admin.
Administratorpasswort	Passwort, das der Portal Server für den Administratorzugriff auf
PS_DEPLOY_ADMIN_PASSWORD	Application Server verwendet.
Protokoll für sichere Serverinstanz	Dieses Protokoll gibt an, ob der Wert für den
PS_DEPLOY_PROTOCOL	Serverinstanzanschluss auf einen sicheren Port verweist. Ein sicherer Port verwendet das Protokoll HTTPS. Ein nicht sicherer Port verwendet HTTP.
	Geben Sie in einer Statusdatei https für einen sicheren Port und http für einen nicht sicheren Port an. Der Standardwert ist http.
Sicherer Administration Server-Port	Dieses Protokoll gibt an, ob der Wert für den
PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL	Administrations-Port einem sicheren Port entspricht. Ein sicherer Port verwendet das Protokoll HTTPS. Ein nicht sicherer Port verwendet HTTP.
	Geben Sie in einer Statusdatei https für einen sicheren Port und http für einen nicht sicheren Port an. Der Standardwert ist https.

Portal Server: Java ES Web Server als Web Container

In diesem Abschnitt finden Sie die Informationen, die das Installationsprogramm benötigt, wenn Web Server als Webcontainer für Portal Server fungiert.

TABELLE 3–28 Webcontainer-Informationen für Portal Server mit Web Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Installationsverzeichnis	Das Verzeichnis, in dem Web Server installiert ist. Der
PS_DEPLOY_DIR	Standardwert ist:
	Solaris OS: /opt/SUNWwbsvr7
	Linux und HP-UX:/opt/sun/webserver7
Administrationsdomäne	Die Web Server-Domäne, in der der Portal Server bereitgestellt
PS_DEPLOY_DOMAIN	wird.
	Der Standardwert ist domain1.

Beschriftung und Statusdateiparameter	en für Portal Server mit Web Server (Fortsetzung) Beschreibung
Objektverzeichnis PS INSTANCE DIR	Das Verzeichnis, in dem die Instanz von Web Server installiert ist. Der Standardwert ist:
13_INSTANCE_DIN	Solaris OS: /var/opt/SUNWwbsvr7-hostname.domainname
	Linux und HP-UX: /var/opt/sun/webserver7-hostname.domainname
Serverinstanzanschluss	Port, an dem Web Server auf HTTP-Verbindungen wartet.
PS_DEPLOY_PORT	Der Standardwert lautet 8800.
	Wenn Sie Web Server in dieser Installationssitzung installieren, ist der Standardwert der Wert für den Web Server-HTTP-Port (WS_HTTP_PORT).
Administrationshost	Hostname des Administration Server.
PS_DEPLOY_ADMIN_HOST	
Administrationsanschluss	Port, an dem die Verwaltungsinstanz von Web Server
PS_DEPLOY_ADMIN_PORT	ausgeführt wird, für die Domäne, in der Portal Server installiert wird.
	Der Standardwert lautet 8989.
Admin-Protokoll für sicheren Server	Dieses Protokoll gibt an, ob es sich bei der Web Server-Instanz
PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL	um einen sicheren Port handelt. Ein sicherer Port verwendet das Protokoll HTTPS. Ein nicht sicherer Port verwendet HTTP.
	Geben Sie in einer Statusdatei https für einen sicheren Port und http für einen nicht sicheren Port an. Der Standardwert ist ausgewählt (https).

Portal Server: BEA WebLogic als Web Container

In diesem Abschnitt finden Sie die Informationen, die das Installationsprogramm benötigt, wenn BEA WebLogic als Webcontainer für Portal Server fungiert.

Hinweis – BEA WebLogic wird unter HP-UX nicht als Web Container unterstützt.

TABELLE 3-29 Webcontainer-Informationen für Portal Server mit BEA WebLogic

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Installationsverzeichnis	Pfad des Verzeichnisses, in dem BEA WebLogic installiert wird.
PS_DEPLOY_PRODUCT_DIR	Das Standardverzeichnis lautet /usr/local/bea/weblogic81.

	onen für Portal Server mit BEA WebLogic (Fortsetzung)
Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Objektverzeichnis PS_DEPLOY_INSTANCE_DIR	Pfad des Verzeichnisses, in dem BEA WebLogic
	Benutzerprojekte speichert.
	Das Standardverzeichnis lautet
	/usr/local/bea/user_projects/domains.
JDK-Home-Verzeichnis	Pfad des Verzeichnisses, in dem die von BEA WebLogic
PS_DEPLOY_JDK_DIR	verwendete Kopie von JDK installiert wird.
	Das Standardverzeichnis lautet /usr/local/bea/jdk142_05.
Server-/Cluster-Port	$Nummer\ des\ Ports, an\ dem\ BEA\ WebLogic\ bereitgestellt\ wird.$
PS_DEPLOY_PORT	Der Standardwert ist 700.
Server-/Cluster-Protokoll	Geben Sie an, ob der Wert für den Server-/Cluster-Port ein
PS_DEPLOY_PROTOCOL	sicherer Port ist. Ein sicherer Port verwendet das Protokoll HTTPS. Ein nicht sicherer Port verwendet HTTP.
	Der Standardwert ist http.
Admin-Benutzer-ID	Benutzername des Administrators (Systembenutzers) von BEA
PS DEPLOY ADMIN	WebLogic.
	Der Standardwert ist weblogic.
Administratorpasswort	Passwort des Administrators (Systembenutzers) von BEA
PS_DEPLOY_ADMIN_PASSWORD	WebLogic.
Administrator-Host	Hostname des Administrationsservers. Vollständiger
PS_DEPLOY_ADMIN_HOST	Domänenname Zum Beispiel meincomputer.beispiel.com.
Administratoranschluss	Der Standardwert lautet 7001.
PS_DEPLOY_ADMIN_PORT	
Administratorprotokoll	Geben Sie an, ob der Administrator-Port ein sicherer Port ist.
PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL	Ein sicherer Port verwendet das Protokoll HTTPS. Ein nicht sicherer Port verwendet HTTP.
	Der Standardwert ist http.
Verwalteter Server	$\label{thm:prop:equation} Zeigt\ an,\ ob\ der\ BEA\ WebLogic\ Server\ ein\ verwalteter\ Server\ ist.$
PS_DEPLOY_NOW	Geben Sie in einer Statusdatei n für einen verwalteten Server und y für einen nicht verwalteten Server an. Der Standardwert ist n.

Portal Server: IBM WebSphere als Web Container

In diesem Abschnitt finden Sie die Informationen, die das Installationsprogramm benötigt, wenn IBM WebSphere Application Server als Webcontainer für Portal Server fungiert.

Hinweis – BM WebSphere wird unter HP-UX nicht als Web Container unterstützt.

 TABELLE 3-30
 Webcontainer-Informationen für Portal Server mit IBM WebSphere

Beschreibung
Pfad des Verzeichnisses, in dem IBM WebSphere Application Server installiert wird.
Der Standardwert ist /opt/IBM/WebSphere/Express51/AppServer.
Name der IBM WebSphere Application Server-Zelle.
Der Standartwert ist Default Node.
Name des IBM WebSphere Application Server-Knotens.
Der Standardwert ist DefaultNode
Name der IBM WebSphere Application Server-Instanz.
Der Standardwert ist server1.
Port, an dem IBM WebSphere-Anwendungsinstanz auf HTTP-Verbindungen wartet. Üblicherweise sind diese so konfiguriert, dass sie von einem Front-End-Webserver entnommen werden.
Der Standardwert lautet 7080.
Geben Sie an, ob der Wert für den Server Instance-Port ein sicherer Port ist. Ein sicherer Port verwendet das Protokoll HTTPS. Ein nicht sicherer Port verwendet HTTP.
Geben Sie in einer Statusdatei https für einen sicheren Port und http für einen nicht sicheren Port an. Der Standardwert ist http.
Das Verzeichnis, in dem IBM WebSphere Application Server
Inhaltsdokumente speichert.
Der Standardwert ist /opt/IBM/WebsSphere/Express51/Appserver/web/docs
Wenn Sie eine andere Sprache als Englisch verwenden, ändern Sie den letzten Teil des Pfadnamens entsprechend.
Pfad zu der JDK-Installation, die IBM WebSphere Application Server verwendet.
Das Standardverzeichnis lautet /opt/IBM/WebsSphere/Express51/Appserver/java.

TABELLE 3-30 Webcontainer-Informationen f	
Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Admin-Benutzer-ID	Benutzername des Administrators (Systembenutzers) von
PS_DEPLOY_ADMIN	WebSphere.
	Der Standardwert ist weblogic.
Administratorpasswort	Passwort des Administrators (Systembenutzers) von
PS_DEPLOY_ADMIN_PASSWORD	WebSphere.
Administrator-Host	Hostname des Administrationsservers. Vollständiger
PS_DEPLOY_ADMIN_HOST	Domänenname Zum Beispiel meincomputer.beispiel.com.
Administratoranschluss	Der Standardwert ist 7090.
PS_DEPLOY_ADMIN_PORT	
Administratorprotokoll	Geben Sie an, ob der Administrator-Port ein sicherer Port ist.
PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL	Ein sicherer Port verwendet das Protokoll HTTPS. Ein nicht sicherer Port verwendet HTTP.
	Der Standardwert ist http.

Portal Server: Informationen zur Webcontainer-Bereitstellung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu Webcontainer-Bereitstellung, die das Installationsprogramm für Portal Server benötigt.

TABELLE 3-31 Portal Server: Webcontainerbereitstellung

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Portal-Zugriff	Zugriff der primären Portal-Instanz auf die URL mit dem
PS_PORTALACCESS_URL	Formathttp://hostname.domain:port/portal/dt.Zum Beispielhttp://mycomputer.example.com:8080/portal.
	Kann mit Ausnahme der Nur-Gateway/-Rewriter/-Netlet Proxy-Knoten auf die Load Balancer-URL gesetzt werden. In diesem Fall sollte die Portal-Zugriffs-URL die primäre Portal-Instanz-URL sein, nicht die Load Balancer-URL.
Portal-ID	Einmaliger Identifikator für das Portal.
PS_PORTAL_ID	Der Standardwert lautet portal 1.
Such-ID	Einmaliger Identifikator für die Suchinstanz in einem Portal.
PS_SEARCH_ID	Der Standardwert lautet search1.

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Bereitstellungs-URI PS_DEPLOY_URI	Uniform Resource Identifier- (URI-)Präfix zum Aufrufen der HTML-Seiten, Klassen und JAR-Dateien, die Portal Server zugewiesen sind.
	Der Wert muss vorne einen Schrägstrich aufweisen und darf nur einen einzigen Schrägstrich enthalten. Muss mit der Portal-Zugriffs-URL identisch sein und das Format http://hostname.domain:port/portal verwenden.
	Der Standardwert ist /portal.
Portal-Instanz-ID PS_INSTANCE_ID	Einmaliger Identifikator für eine Portal-Instanz in einem Portal mit dem Format <i>hostname-port</i> . Zum Beispiel meincomputer-8080.
Sicheren Remote-Zugriff aktivieren SRA_SWITCH_CORE	Wenn Sie diesen Parameter auf Aktiviert setzen, fordert Sie das Installationsprogramm zur Eingabe der Gateway-Informationen zum sicheren Remote-Access für Portal Server auf.
	Die Standardeinstellung lautet Deaktiviert.
Entwickler-Beispiel PS DEVELOPER PORTAL	Wählen Sie, ob dieses Beispiel, das interessante Funktionen für Entwickler enthält, konfiguriert werden soll.
13_BEVEESI EK_TOKINE	Der Standardwert ist ausgewählt.
Enterprise-Beispiel PS_ENTERPRISE_PORTAL	Wählen Sie, ob dieses Beispiel, das Funktionen in einem Geschäftsportal enthält, konfiguriert werden soll.
	Der Standardwert ist ausgewählt.
Gemeinschafts-Beispiel PS_COMMUNITY_PORTAL	Wählen Sie, ob dieses Beispiel, das Funktionen für die Zusammenarbeit und die Gemeinschaft enthält, konfiguriert werden soll.
	Der Standardwert ist ausgewählt.

Installation von Portal Server Secure Remote Access

In diesem Abschnitt sind als erstes die Konfigurationsinformationen beschrieben, die für das Installieren der Unterkomponenten von Portal Server, Secure Remote Access erforderlich sind.

- "Portal Server: Secure Remote Access, Gateway-Zugriff" auf Seite 79
- "Portal Server: Secure Remote Access, Gateway-Konfiguration" auf Seite 80
- "Portal Server Secure Remote Access: Netlet Proxy-Konfiguration" auf Seite 81
- "Portal Server Secure Remote Access: Rewriter Proxy-Konfiguration" auf Seite 81
- "Portal Server Secure Remote Access: Zertifikatsinformationen" auf Seite 82

Portal Server: Secure Remote Access, Gateway-Zugriff

Bei der Installation von Portal Server wird der Core für den sicheren Remote-Zugriff von Portal Server installiert. Wenn Sie den sicheren Remote-Zugriff aktiviert haben (der Standardwert ist deaktiviert), werden Sie vom Installationsprogramm zur Eingabe der Informationen in der folgenden Tabelle aufgefordert.

TABELLE 3-32 Portal Server: Informationen zum sicheren Remote-Zugriff

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Protokoll	Das Protokoll, das das Gateway verwendet, um mit Portal Server
SRA_GATEWAY_PROTOCOL	zu kommunizieren. Ein sicherer Port verwendet das Protokoll HTTPS. Ein nicht sicherer Port verwendet HTTP.
	Geben Sie in einer Statusdatei https für einen sicheren Port und http für einen nicht sicheren Port an. Der Standardwert ist https.
Portal Server-Domäne	Name der Domäne, auf der Portal Server installiert ist. Der Standardwert ist der Domänenname des lokalen Hosts.
SRA_SERVER_DOMAIN	
	Wenn der vollständige Domänenname beispielsweise siroe.subdomain1.beispiel.com lautet, geben Sie subdomain1.beispiel.com ein.
Gateway-Domäne SRA_GATEWAY_DOMAIN	Name der Domäne, auf der der Gateway installiert ist. Der
	Standardwert ist die Standarddomäne des Hosts.
	Wenn der vollständige Domänenname des Gateway-Hosts beispielsweise siroe.subdomain1.beispiel.com lautet, geben Sie subdomain1.beispiel.com ein.
Gateway-Port	Dieser Port wird vom Gateway-Host abgehört.
SRA_GATEWAY_PORT	Der Standardwert ist 443.
Gateway-Profilname	Das Profil, das die Gateway-Konfigurationsinformationen, wie
SRA_GATEWAY_PROFILE	beispielsweise Listener-Port, SSL-Optionen und Proxy-Optionen, enthält.
	Der Standardwert ist default.
Protokoll-Benutzerpasswort	Mit diesem Passwort können Administratoren ohne
SRA_LOG_USER_PASSWORD	Root-Zugriff auf Gateway-Protokolldateien zugreifen.

Portal Server: Secure Remote Access, Gateway-Konfiguration

Dieser Abschnitt enthält die Gateway-Informationen, die das Installationsprogramm benötigt, wenn Sie die Unterkomponente Gateway installieren.

TABELLE 3-33 Gateway-Informationen für Portal Server Secure Remote Access Gateway

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Protokoll SRA_GW_PROTOCOL	Protokoll (HTTP oder HTTPS), das das Gateway zur Kommunikation verwendet. Ein sicherer Port verwendet das Protokoll HTTPS. Ein nicht sicherer Port verwendet HTTP. In den meisten Fällen verwendet das Gateway HTTPS.
	Geben Sie in einer Statusdatei https für einen sicheren Port und http für einen nicht sicheren Port an. Der Standardwert ist https.
Hostname SRA_GW_HOSTNAME	Name des Hosts, auf dem die Gateway-Unterkomponente installiert ist. Wenn der vollqualifizierte Domänenname beispielsweise siroe.subdomain1.beispiel.com lautet, geben Sie siroe ein.
	Der Standardwert ist der Name des lokalen Hosts.
Subdomäne	Subdomänenname des Gateway-Hosts.
SRA_GW_SUBDOMAIN	Es gibt keinen Standardwert.
Domäne SRA_GW_DOMAIN	Domänenname des Gateway-Hosts. Wenn der vollständige Domänenname beispielsweise siroe.beispiel.com lautet, ist dieser Wert beispiel.com.
	Der Standardwert ist die Domäne des lokalen Hosts.
Host-IP-Adresse SRA_GW_IPADDRESS	IP-Adresse des Access Manager-Hosts. Geben Sie die IP-Adresse des Hosts an, auf dem Access Manager für Portal Server installiert wurde.
	Der Standardwert ist die IP-Adresse des lokalen Hosts.
Zugriff auf Port	Dieser Port wird vom Gateway-Host abgehört.
SRA_GW_PORT	Der Standardwert ist 443.
Gateway-Profilname SRA_GW_PROFILE	Dieses Gateway-Profil enthält die mit einer Gateway-Konfiguration verbundenen Informationen, beispielsweise den Port, den Gateway abhört, SSL- und Proxy-Optionen.
	Der Standardwert ist de fault.

Portal Server Secure Remote Access: Netlet Proxy-Konfiguration

Dieser Abschnitt enthält die Netlet Proxy-Informationen, die das Installationsprogramm bei der Installation von Netlet Proxy benötigt.

TABELLE 3-34 Netlet Proxy-Informationen für Portal Server Secure Remote Access Netlet Proxy

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Hostname SRA_NLP_HOSTNAME	Name des Hosts, auf dem die Netlet Proxy-Unterkomponente installiert ist.
	Wenn der vollqualifizierte Domänenname beispielsweise siroe.subdomain1.beispiel.com lautet, geben Sie siroe ein.
	Der Standardwert ist der Name des lokalen Hosts.
Subdomäne	Name der Unterdomäne, auf der Netlet Proxy installiert ist.
SRA_NLP_SUBDOMAIN	Es gibt keinen Standardwert.
Domäne	Name der Domäne, auf der Netlet Proxy installiert ist.
SRA_NLP_DOMAIN	Der Standardwert ist die Domäne des lokalen Hosts.
Host-IP-Adresse	IP-Adresse des Hosts, auf dem Netlet Proxy installiert ist.
SRA_NLP_IPADDRESS	Der Standardwert ist die IP-Adresse des lokalen Hosts.
Zugriff auf Port	Dieser Port wird vom Netlet Proxy abgehört.
SRA_NLP_PORT	Der Standardwert ist 10555.
Gateway-Profilname SRA_NLP_GATEWAY_PROFILE	Das Profil, das die Gateway-Konfigurationsinformationen, wie beispielsweise Listener-Port, SSL-Optionen und Proxy-Optionen, enthält.
	Der Standardwert ist default.

Portal Server Secure Remote Access: Rewriter Proxy-Konfiguration

Dieser Abschnitt enthält die Rewriter Proxy-Informationen, die das Installationsprogramm bei der Installation von Rewriter Proxy benötigt.

TABELLE 3-35 Rewriter Proxy-Informationen für Portal Server Secure Remote Access Rewriter Proxy

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Hostname SRA RWP HOSTNAME	Name des Hosts, auf dem die Rewriter Proxy-Unterkomponente installiert ist.
SIN_IMI_INSTINATE	Wenn der vollqualifizierte Domänenname beispielsweise siroe.subdomain1.beispiel.com lautet, geben Sie siroe ein.
	Der Standardwert ist der Name des lokalen Hosts.
Subdomäne	Name der Unterdomäne, auf der Rewriter Proxy installiert ist.
SRA_RWP_SUBDOMAIN	Es gibt keinen Standardwert.
Domäne	Name der Domäne, auf der Rewriter Proxy installiert ist.
SRA_RWP_DOMAIN	Der Standardwert ist der Domänename des lokalen Hosts.
Host-IP-Adresse	Die IP-Adresse des Hosts, auf dem die Installation von Rewriter
SRA_RWP_IPADDRESS	Proxy ausgeführt wird.
	Der Standardwert ist die IP-Adresse des lokalen Hosts.
Zugriff auf Port	Dieser Port wird von Rewriter Proxy überwacht.
SRA_RWP_PORT	Der Standardwert ist 10443.
Gateway-Profilname	Das Profil, das die Gateway-Konfigurationsinformationen, wie
SRA_RWP_GATEWAY_PROFILE	beispielsweise Listener-Port, SSL-Optionen und Proxy-Optionen, enthält.
	Der Standardwert ist default.

Portal Server Secure Remote Access: Zertifikatsinformationen

Bei der Installation von Gateway, Netlet Proxy oder Rewriter Proxy können Sie Informationen für die Erstellung eines selbst unterzeichneten Zertifikats angeben, das für Portal Server, Secure Remote Access, verwendet werden soll. Für die Konfiguration eines Zertifikats benötigt das Installationsprogramm folgende Informationen.

Hinweis – Verwenden Sie bei der Angabe der Zertifikatsinformationen keine Multibyte-Zeichen.

TABELLE 3-36 Zertifikatsinformationen für Portal Server Secure Remote Access Rewriter Proxy

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Organisation	Name Ihrer Organisation oder Ihres Unternehmens.
SRA_CERT_ORGANIZATION	
Division	Name Ihrer Abteilung.
SRA_CERT_DIVISION	
Stadt/Ort	Name Ihrer Stadt oder Ihres Ortes.
SRA_CERT_CITY	
US-Bundesstaat	Name des US-Staats.
SRA_CERT_STATE	
Ländercode	Zweistelliges Landeskennzeichen.
SRA_CERT_COUNTRY	
Passwort für die Zertifikatsdatenbank	Passwort (und Bestätigung), das nur für selbst unterzeichnete
SRA_CERT_PASSWORD	Zertifikate gültig ist.

Web Proxy Server - Konfigurations informationen

TABELLE 3-37 Administrations information en für Web Proxy Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Administrator-Benutzer-ID	Benutzer-ID für den Administrator von Web Proxy Server.
WPS_ADMIN_USER	Der Standardwert ist admin bzw. der Wert, den Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen," angegeben haben.
	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.
Administrator-Passwort	Das Passwort für den Administrator von Web Proxy Server.
WPS_ADMIN_PASSWORD	Der Standardwert ist das Passwort, das Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen,, angegeben haben.
	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.
	>Hinweis: Im Java ES-Installationsprogramm dürfen Leerräume sowie die folgenden Symbole in Administratorpasswörtern nicht verwendet werden: ; & () ! < > ' ,, \$ ^ \ # / , @ %

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Proxy Server-Domänenname WPS_PROXY_DOMAIN	Ein Wert für Host und Domäne für die Auflösung des lokalen Hosts. Der Standardwert wird durch das Zusammenfügen der Werte erstellt, die Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen,, für den Hostnamen und für den DNS-Domänennamen angegeben haben. Beispiel: hostname. domain
Administrationsanschluss WPS_ADMIN_PORT	Port, an dem der Administration Server von Web Proxy Server auf Verbindungen wartet. Der Standardwert ist 8888.
Laufzeit-Benutzer-ID des Admin-Servers WPS_ADMIN_RUNTIME_USER	Der Administrationsserver von Web Proxy Server wird als dieser Benutzer (UID) auf dem System ausgeführt. Verwenden Sie den Namen und nicht die Benutzer-ID-Nummer. Der Standardwert ist der Wert, den Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen" für "Systembenutzer" angegeben haben.
Laufzeit-UNIX-Benutzer-ID der Instanz	Ein vorhandener Nicht-Root-Benutzer
WPS_INSTANCE_RUNTIME_USER	>Hinweis: Vergewissern Sie sich unter HP-UX, das niemand ein gültiger Benutzer ist.
	Der Standardwert lautet niemand.
Proxy-Instanzanschluss	Port, an dem der Web Proxy-Server auf Verbindungen wartet.
WPS_INSTANCE_PORT	Der Standardwert ist 8080.
Autom. Instanz-Startwert WPS_INSTANCE_AUTO_START	Für den automatischen Start der Web Proxy Server -Instanz verwendet. Wählen Sie diesen Parameter aus, wenn Web Proxy Server bei einem Systemneustart gestartet werden muss. Die Werte y oder n sind möglich.
	Der Standardwert ist n.

Informationen zur Web Server-Konfiguration

Das Installationsprogramm benötigt die folgenden Informationen für Web Server:

- "Web Server: Auswahl des Konfigurationstyps" auf Seite 85
- "Web Server Administration Server-Einstellungen" auf Seite 85
- "Web Server Administrations-Knoteneinstellungen" auf Seite 87
- "Webserver-Instanz Einstellungen" auf Seite 88

Web Server: Auswahl des Konfigurationstyps

TABELLE 3-38 Auswahl des Konfigurationstyps für Web Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Administratorinstanz als Server konfigurieren WS_ADMIN_IS_SERVER_MODE	Administration Server ist eine speziell konfigurierte Web Server-Instanz, die ausschließlich zu Administrationszwecken verwendet wird.
	In einer "Server-Farm,, handelt es sich hierbei um die <i>Master</i> -Administrationsinstanz, die Instanzverwaltungsbefehle an Knoten sendet. Administrationsanwendungen werden auf diesem Server bereitgestellt.
	Wählen Sie bei einer eigenständigen Installation von Web Server immer die Option "Administrationsinstanz als Server konfigurieren".
	Die Konfigurationsinformationen zu dieser Einstellung werden auf einer späteren Seite angefordert.
	Der Standardwert ist ausgewählt.
Administrationsinstanz als Knoten konfigurieren WS_ADMIN_IS_NODE_MODE	Ein Administrationsknoten ist eine speziell konfigurierte Web Server-Instanz, die Befehle vom registrierten Administration Server erhält und bestimmte Aktionen auf diesem Knoten ausführt, wie z. B. das Erstellen, Löschen, Starten und Anhalten von Web Server-Instanzen.
	Informationen zu dieser Einstellung werden auf einer späteren Seite angefordert.
	Der Standardwert ist nicht ausgewählt.
Server automatisch bei Systemstart starten WS_START_ON_BOOT	Konfiguriert Web Server so, dass Web Server beim Neustart des Systems automatisch gestartet wird. Wenn Sie Access Manager auf Web Server bereitstellen, wird dieser Wert ignoriert, da die Access Manager- Startskripten Web Server bei einem Neustart des Systems starten.
	Die zulässigen Werte in einer Statusdatei lauten T oder F, Wahr oder Falsch. Der Standardwert lautet F.

Web Server Administration Server-Einstellungen

Der Web Server-Admin-Server wird an zwei Anschlüssen ausgeführt: SSL (Standard 8989) und Nicht-SSL (Standard 8800). Bei der Wahl von HTTP muss der Parameter PS_DEPLOY_ADMIN_PORT so geändert werden, dass er auf einen Nicht-SSL-Admin-Port verweist. Der Standard-Nicht-SSL-Admin-Port lautet 8800.

TABELLE 3-39 Administration Server-Einstellungen für Web Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Administrator-Benutzer-ID	Benutzer-ID für den Administrator von Web Server.
WS_LOGIN_USER	Der Standardwert ist admin bzw. der Wert, den Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen,, angegeben haben.
	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.
Administrator-Passwort	Das Passwort für den Administrator von Web Server.
WS_LOGIN_PASSWORD	Der Standardwert ist der Wert, den Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen" angegeben haben.
	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.
	>Hinweis: Im Java ES-Installationsprogramm dürfen Leerräume sowie die folgenden Symbole in Administratorpasswörtern nicht verwendet werden: ; & () ! < > ' ,, \$ ^ \ # / , @ %
Server-Host	Ein Wert für Host und Domäne für die Auflösung des lokalen
WS_ADMIN_HOST	Hosts. Dieser Wert wird für die Erstellung eines Verzeichnisses im Server-Root der ersten Web Server-Instanz verwendet.
	Der Standardwert wird automatisch durch das Zusammenfügen der Werte erstellt, die Sie für den Hostnamen und für den DNS-Domänennamen unter "Allgemeine Servereinstellungen, angegeben haben. Der Wert weist das Format hostname auf.domänenname.
SSL-Port	Port, der zum Ausführen des Administration Server im
WS_ADMIN_SSL_PORT	gesicherten Modus verwendet wird. Muss ein gültiger SSL-Port sein. Wenn dieser Port ausgewählt ist, müssen Sie beim Aufrufen eines URL HTTPS angeben.
	Der Standardwert lautet 8989.
HTTP-Port	Port, an dem Web Server auf HTTP-Verbindungen wartet.
WS_ADMIN_HTTP_PORT	Der Standardwert lautet 8800.
Laufzeit-Benutzer-ID	Der Standardwert ist root bzw. der Wert, den Sie unter
WS_ADMIN_SERVER_USER	"Allgemeine Servereinstellungen,, angegeben haben.
	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.

Web Server Administrations-Knoteneinstellungen

TABELLE 3-40 Administrationsknoteneinstellungen für Web Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Knoten-Host	Vollständig qualifizierter Name des Host einschließlich des Domänennamens.
WS_NODE_HOST	
SSL-Port	Port, an dem Web Server als Agent auf
WS_NODE_SSL_PORT	HTTP-Verbindungen wartet. Muss ein gültiger SSL-Port sein.
	Der Standardwert lautet 8989.
Laufzeit-Benutzer-ID	Benutzer-ID, die die Standardinstanz von Web Server für die Ausführung auf dem System verwendet.
WS_INSTANCE_USER	Wenn Sie Access Manager oder Portal Server installieren, setzen Sie diesen Wert auf root und die Laufzeitgruppe auf andere. (unter HP-UX setzen Sie diesen Wert auf sys). Diese Werte können nach der Installation geändert werden. Für andere Server muss die Laufzeit-Benutzer-ID ein Nicht-Root-Benutzer sein.
	Der Standardwert ist root.
Knoten bei Remote Administration Server registrieren	Der Standardwert ist ausgewählt. Wenn der Knoten beim Remote-Administration Server registriert
WS_REGISTER_NODE	werden soll, müssen Sie die folgenden vier Felder ausfüllen.
Remote-Server-Host	Vollqualifizierter Domänennamen des Remote-Hosts,
WS_ADMIN_HOST	auf dem der Administration Server installiert ist.
Remote Server SSL-Port	Der SSL-Port, an dem der Remote-Administration
WS_ADMIN_SSL_PORT	Server wartet. Der Standardwert lautet 8989.
Benutzername des Remote-Servers	Administrator-Benutzername, der zur Anmeldung
WS_ADMIN_LOGIN_USER	beim Remote-Administration Server verwendet wird.
Passwort des Remote-Servers	Passwort, das zum Anmelden beim
WS_ADMIN_LOGIN_PASSWORD	Remote-Administration Server verwendet wird.

Webserver-Instanz - Einstellungen

TABELLE 3-41 Instanzeinstellungen für Web Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Beschreibung
Servername WS_SERVER_NAME	Ein Wert für Host und Domäne für die Auflösung des lokalen Hosts. Dieser Wert wird für die Erstellung eines Verzeichnisses im Server-Root der ersten Web Server-Instanz verwendet.
	Der Standardwert wird automatisch durch das Zusammenfügen der Werte erstellt, die Sie für den Hostnamen und für den DNS-Domänennamen unter "Allgemeine Servereinstellungen," angegeben haben. Der Wert weist das Format hostname auf.domänenname.
HTTP-Port	Port, an dem die Instanz von Web Server auf HTTP-Verbindungen wartet.
WS_HTTP_PORT	Der Standardwert ist 80.
Laufzeit-UNIX-Benutzer-ID WS_SERVER_USER	Ein vorhandener Nicht-Root-Benutzer Wenn Sie Access Manager oder Portal Server installieren, setzen Sie diesen Wert auf root und die Laufzeitgruppe auf andere (unter HP-UX setzen Sie diesen Wert auf sys). Diese Werte können nach der Installation geändert werden. Für andere Server muss die Laufzeit-Benutzer-ID ein Nicht-Root-Benutzer sein.
	>Hinweis: Bei Verwendung von Web Server als Web Container muss die Laufzeit-Instanz von Web Server auf root . gesetzt werden.
	Der Standardwert ist webservd.
Dokument-Root-Verzeichnis WS_DOCROOT	Das Verzeichnis, in dem Web Server Inhaltsdokumente speichert.
	Um einen Nicht-Standardwert zu verwenden, müssen Sie sich vergewissern, dass das angegebene Verzeichnis bereits im Dateisystem vorhanden ist. Das Installationsprogramm erstellt dieses Verzeichnis nicht selbst.
	Der Standardwert ist:
	Solaris OS:/var/opt/SUNWwbsvr7/https-hostname.domain/docs
	Linux und HP-UX: /var/opt/sun/webserver7/https-hostname.domain/docs

Parameter, die ausschließlich in Statusdateien verwendet werden

Die folgende Tabelle enthält Informationen zu Statusdateiparametern, die keiner Komponentenkonfiguration zugewiesen sind. Die Parameternamen werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

TABELLE 3-42 Statusdateiparameter

Parametername	Beschreibung
CCCP_UPGRADE_EXTERNAL_ \ INCOMPATIBLE_JDK	Gibt an, ob JDK aktualisiert werden soll, falls eine Version auf dem Host gefunden wird, die nicht mit der von verteilten JDK-Version kompatibel ist. Der Wert kann yes (ja) oder no (nein) sein. Für diesen Parameter muss die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt werden.
	Der Standardwert ist no.
CONFIG_TYPE	Legt den Konfigurationstyp fest. Zulässige Werte sind Cus tom (Konfiguration während der Installation, "Jetzt konfigurieren") und Skip (Konfiguration nach der Installation, "Später konfigurieren").
	Der Standardwert lautet benutzerdefiniert.
	Wichtig: Legen Sie diesen Wert nicht in der Statusdatei fest. Geben Sie diesen Wert nur an, wenn Sie das Installationsprogramm ausführen, um eine Statusdatei zu erstellen. Der Konfigurationstyp hat Auswirkungen auf die Verarbeitungslogik des Installationsprogramms. Wenn Sie diesen Wert nach der Erstellung der Statusdatei ändern, können Fehler auftreten.
DeploymentServer	Gibt den Webcontainer-Typ für Access Manager an. Zulässige Werte sind WebServer und AppServer.
	DerStandardwertistAppServer(ApplicationServer).
PSDEPLOYTYPE	Gibt den Webcontainer-Typ für Portal Server an. Zulässige Werte sind IWS, SUNONE8, WEBLOGIC, WEBSPHERE.

Parametername	Beschreibung
LOCALE	Gibt an, ob neben Englisch weitere Sprachpakete installiert werden sollen. Die Werte lauten Wahr oder Falsch. Diese Option wird mit einer Komponentenauswahl angezeigt. Wenn Wahr angegeben ist, werden zu allen ausgewählten Komponenten mehrsprachige Pakete installiert. Wenn Falsch angegeben ist, werden keine Gebietsschema-Pakete installiert.
	Der Standardwert ist Falsch.
LICENSE_TYPE	Die zulässigen Werte sind , dieses Feld wird jedoch nicht verwendet.
PSP_EXIT_ON_DEPENDENCY_WARNING	Erteilt dem Installationsprogramm die Anweisung, den Vorgang zu beenden, wenn die Abhängigkeiten der ausgewählten Produktkomponenten nicht erfüllt sind. Warnungen zeigen in der Regel Abhängigkeiten an, die mit bei der Konfiguration angegebenen Remote-Komponenten erfüllt werden können.
	Geben Sie Yes (Ja) an, um die Installation bei einer Warnung bezüglich Abhängigkeiten zu beenden, oder No (Nein), um trotz der Warnung fortzufahren. Der Standardwert ist No.
	Bei diesem Parameter wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
PSP_LOG_CURRENTLY_INSTALLED	Veranlasst das Installationsprogramm, eine Liste der derzeit installierten Produkte in die Protokolldatei zu schreiben. Diese Option entspricht der Funktion der Schaltfläche zum Anzeigen der derzeit installierten Komponenten auf der Seite für die Komponentenauswahl. Zulässige Werte sind Yes (Ja) und No (Nein). Bei diesem Parameter wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
	Der Standardwert ist Yes.
PSP_SELECTED_COMPONENTS	Eine durch Kommata getrennte Liste der zu installierenden Produktkomponenten und Unterkomponenten.
	Der Standardwert ist All.

+ + + KAPITEL 4

Konfigurationsarbeitsblätter

Dieses Kapitel enthält die Arbeitsblätter zum Sammeln der Konfigurationsinformationen, die für eine Installation vom Typ "Jetzt konfigurieren," erforderlich sind. Diese Arbeitsblätter sind begleitende Werkzeuge für das Arbeiten mit den Konfigurationsinformationen in Kapitel 3. Arbeitsblätter sind nur für die Produktkomponenten verfügbar, die vom Sun Java™ Enterprise System (Java ES)-Installationsprogramm konfiguriert werden können.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

- "Informationen zur Konfiguration der allgemeinen Einstellungen" auf Seite 91
- "Informationen zur Access Manager-Konfiguration" auf Seite 92
- "Informationen zur Access Manager-SDK-Konfiguration" auf Seite 99
- "Informationen zur Konfiguration von Application Server" auf Seite 103
- "Informationen zur Konfiguration von Directory Server" auf Seite 106
- "Informationen zur HADB-Konfiguration" auf Seite 108
- "Informationen zur Portal Server-Konfiguration" auf Seite 108
- "Installation von Portal Server Secure Remote Access" auf Seite 115
- "Web Proxy Server -Konfigurationsinformationen" auf Seite 119
- "Informationen zur Web Server-Konfiguration" auf Seite 120
- "Nur in den Informationen zur Konfiguration der Statusdateien verwendete Parameter" auf Seite 124

Informationen zur Konfiguration der allgemeinen Einstellungen

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Allgemeine Servereinstellungen" auf Seite 44.

TABELLE 4-1 Allgemeine Servereinstellungen - Konfigurationsarbeitsblatt

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Hostname	Ihre Daten:
CMN_HOST_NAME	Der Standardwert ist der Name des lokalen Hosts. Zum Beispiel meincomputer.
DNS-Domänenname	Ihre Daten:
CMN_DOMAIN_NAME	Der Standardwert ist der Domänenname des lokalen Hosts. beispielsweise). beispiel.com.
Host-IP-Adresse	Ihre Daten:
CMN_IPADDRESS	Der Standardwert ist die IP-Adresse des lokalen Hosts.
Admin-Benutzer-ID	Ihre Daten:
CMN_ADMIN_USER	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.
Administratorpasswort	Ihre Daten:
CMN_ADMIN_PASSWORD	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.
Systembenutzer	Ihre Daten:
CMN_SYSTEM_USER	Der Standardwert ist root.
Systemgruppe	Ihre Daten:
CMN_SYSTEM_GROUP	Der Standardwert ist root.

Informationen zur Access Manager-Konfiguration

Dieser Abschnitt enthält Arbeitsblätter zu den folgenden Themen:

- "Access Manager Administration" auf Seite 92
- "Web Container" auf Seite 93
- "Access Manager-Dienste" auf Seite 95
- "Access Manager Directory Server" auf Seite 97
- "Geliefertes Verzeichnis für Access Manager" auf Seite 98

Access Manager Administration

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Access Manager Administrationsinformationen" auf Seite 46.

TABELLE 4-2 Access Manager Arbeitsblatt zur Konfiguration von Administrationsinformationen

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Installationstyp	Ihre Daten:
AM_REALM	Legacy-Modus ist die Standardeinstellung.
Admin-Benutzer-ID	Ihre Daten: amadmin
IS_ADMIN_USER_ID	Kann nicht geändert werden.
Administratorpasswort	Ihre Daten:
IS_ADMINPASSWD	(muss mindestens acht Zeichen enthalten)
LDAP-Benutzer-ID	Ihre Daten: amldapuser
IS_LDAP_USER	Kann nicht geändert werden.
LDAP-Passwort	Ihre Daten:
IS_LDAPUSERPASSWD	$Einschränkung: Muss \ sich \ vom \ Administrator passwort \ unterscheiden.$
Passwort-Verschlüsselungsschlüssel	Ihre Daten:
AM_ENC_PWD	Bei einer neuen Installation kann der Passwort-Verschlüsselungsschlüssel aus 12 Zeichen oder mehr bestehen oder leer sein. Bei einem Upgrade kann das Passwort kürzer sein. Für eine Remote-Portalinstallation erforderlich.

Web Container

Das Installationsprogramm benötigt folgende Informationen für die Installation von Access Manager Administration Console. Es gibt zwei Arbeitsblätter für Access Manager, eines für jeden der Webcontainer, in denen Sie Access Manager bereitstellen können:

- "Access Manager mit Application Server" auf Seite 93
- "Access Manager mit Web Server" auf Seite 94

Access Manager mit Application Server

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Access Manager mit Application Server" auf Seite 48.

TABELLE 4-3 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Access Manager mit Application Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Sicherer Serverinstanzanschluss	Ihre Daten:
IS_IAS81INSTANCE_PORT	Der Standardwert ist 8080.

TABELLE 4–3 Arbeitsblatt zur Konfiguratio Beschriftung und Statusdateiparameter	n von Access Manager mit Application Server (Fortsetzung) Daten
Sicherer Administrator-Server-Port	Ihre Daten:
IS_IAS81_ADMINPORT	Der Standardwert ist 4849.
Admin-Benutzer-ID	Ihre Daten:
IS_IAS81_ADMIN	Standardmäßig wird die Admin-Benutzer-ID verwendet, die Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen,, angegeben haben.
	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.
Administratorpasswort	Ihre Daten:
IS_IAS81_ADMINPASSWD	Der Standardwert ist das Administratorpasswort, das Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen,, angegeben haben.
	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.

Access Manager mit Web Server

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Access Manager mit Web Server" auf Seite 49.

TABELLE 4-4 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Access Manager mit Web Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Hostname	Ihre Daten:
IS_WS_HOST_NAME	Der Standardwert ist der vollqualifizierte Domänenname des aktuellen Hosts.
Admin-Benutzer-ID	Ihre Daten:
IS_WS_ADMIN_ID	Standardmäßig wird die Admin-Benutzer-ID verwendet, die Sie unter "Allgemeine Einstellungen" auf Seite 43 angegeben haben.
Administratorpasswort	Ihre Daten:
IS_WS_ADMIN_PASSWORD	Standardmäßig wird die Admin-Benutzer-ID verwendet, die Sie unter "Allgemeine Einstellungen" auf Seite 43 angegeben haben.
Dokument-Root-Verzeichnis	Ihre Daten:
IS_WS_DOC_DIR	Der Standardwert ist:
	Solaris OS: /var/opt/SUNWwbsvr7/https:-hostname.domain/docs
	Linux und HP-UX:/var/opt/sun/webserver7/https:- hostname.domain/docs
Web Server-Port	Ihre Daten:
IS_WS_INSTANCE_PORT	Der Standardwert ist 80.

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Web Server-Objektverzeichnis	Ihre Daten:
IS_WS_INSTANCE_DIR	Der Pfad muss die folgende Syntax aufweisen:
	WebServer-base/https-webserver-instancename
	Wenn Sie in dieser Sitzung Web Server installieren, ist der Standardwert für WebServer-Base das Installationsverzeichnis für Web Server.
	Solaris OS: /var/opt/SUNWwbsvr7
	Linux und HP-UX:/var/opt/sun/webserver7
Web Server-Protokoll	Ihre Daten:
IS_WS_PROTOCOL	Der Standardwert ist HTTP.

Access Manager-Dienste

Access Manager kann auf verschiedene Arten installiert werden:

- "Angabe von Informationen zu Access Manager Console" auf Seite 95
- "Angabe von Informationen zu Access Manager Console" auf Seite 96
- "Access Manager Installing Console (Core bereits installiert)" auf Seite 96
- "Installation von Access Manager Console (Core noch nicht installiert)" auf Seite 97
- "Installation von Federation Management (Core bereits installiert)" auf Seite 97

Angabe von Informationen zu Access Manager Console

TABELLE 4-5 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Access Manager Services-Informationen für Access Manager Console

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Hostname	Ihre Daten:
IS_SERVER_HOST	
Bereitstellungs-URI für Dienste	Ihre Daten:
SERVER_DEPLOY_URI	Der Standardwert ist amserver.
	>Hinweis: Geben Sie am Anfang keinen Schrägstrich ein.
Bereitstellungs-URI für die allgemeine Domäne CDS_DEPLOY_URI	Ihre Daten:
	Der Standardwert ist amcommon.
	>Hinweis: Geben Sie am Anfang keinen Schrägstrich ein.

TABELLE 4–5 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Access Manager Services-Informationen für Access Manager Console (Fortsetzung)

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Cookie-Domäne	Ihre Daten:
COOKIE_DOMAIN_LIST	Beispiel: .example.com
	>Hinweis: Führender Punkt (.) erforderlich.
Bereitstellungs-URI für Passwort	Ihre Daten:
PASSWORD_SERVICE_DEPLOY_URI	Der Standardwert lautet ampassword . Geben Sie keinen führenden Schrägstrich ein.
Konsolenprotokoll	Ihre Daten:
CONSOLE_PROTOCOL	Der Standardwert ist HTTP.

Angabe von Informationen zu Access Manager Console

TABELLE 4-6 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Access Manager Directory Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Administration Console	Ihre Daten:
USE_DSAME_SERVICES_WEB_CONTAINER	Der Standardwert lautet true (neue Konsole nutzen).
CONSOLE_REMOTE	
Bereitstellungs-URI für Konsole	Ihre Daten:
CONSOLE_DEPLOY_URI	Der Standardwert ist amconsole.
Konsolen-Hostname	Ihre Daten:
CONSOLE_HOST	Der Standardwert basiert auf dem vollqualifizierten Domänennamen dieses Hosts. Zum Beispiel meincomputer. beispiel.com.
Konsolenanschluss	Ihre Daten:
CONSOLE_PORT	Der Standardwert ist 8080.

Access Manager Installing Console (Core bereits installiert)

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Installation der Access Manager-Konsole (Core bereits installiert)" auf Seite 54.

TABELLE 4-7 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Access Manager Installing Console (Core bereits installiert)

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Bereitstellungs-URI für Konsole	Ihre Daten:
CONSOLE_DEPLOY_URI	Nur für Legacy-Modus (6.x) relevant. Der Standardwert ist: amconsole .
	>Hinweis: Geben Sie am Anfang keinen Schrägstrich ein.
Bereitstellungs-URI für Passwortdienste	Ihre Daten:
PASSWORD_SERVICE_DEPLOY_URI	Der Standardwert ist: ampassword.
	>Hinweis: Geben Sie am Anfang keinen Schrägstrich ein.

Installation von Access Manager Console (Core noch nicht installiert)

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Installation der Access Manager-Konsole (Core noch nicht installiert)" auf Seite 55.

TABELLE 4-8 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Installing Console (Core noch nicht installiert)

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Bereitstellungs-URI für Konsole	Ihre Daten:
CONSOLE_DEPLOY_URI	Der Standardwert ist amconsole.
Bereitstellungs-URI für Passwortdienste	Ihre Daten:
PASSWORD_SERVICE_DEPLOY_URI	Der Standardwert lautet ampassword. Geben Sie keinen führenden Schrägstrich ein.

Installation von Federation Management (Core bereits installiert)

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Installation von Federation Management (Core bereits installiert)" auf Seite 56.

TABELLE 4-9 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Installing Federation Management (Core bereits installiert)

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Bereitstellungs-URI für die allgemeine	Ihre Daten:
Domäne	Der Standardwert lautet amcommon ohne führenden Schrägstrich.
CDS_DEPLOY_URI	· ·

Access Manager Directory Server

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Access Manager: Directory Server-Informationen" auf Seite 57.

TABELLE 4-10 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Access Manager Directory Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Directory Server-Host	Ihre Daten:
IS_DS_HOSTNAME	Der Standardwert ist der vollqualifizierte Domänenname des lokalen Hosts.
Directory Server-Port	Ihre Daten:
IS_DS_PORT	Der Standardwert ist 389.
Access Manager-Directory-Root-Suffix	Ihre Daten:
IS_ROOT_SUFFIX	Der Standardwert basiert auf dem vollständigen Domänennamen für diesen Host ohne den Hostnamen. Beispiel: Wenn dieser Host siroe.subdomain.example.com ist, lautet der Wert dc=subdomain, dc=example, dc=com.
Directory-Manager-DN	Ihre Daten:
IS_DIRMGRDN	Der Standardwert lautet cn=Directory Manager.
Directory-Manager-Passwort	Ihre Daten:
IS_DIRMGRPASSWD	

Geliefertes Verzeichnis für Access Manager

Vorhandenes geliefertes Verzeichnis gefunden

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Vorhandenes geliefertes Verzeichnis gefunden" auf Seite 58.

TABELLE 4-11 Vorhandenes geliefertes Verzeichnis

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Benutzer-Namensattribut	Ihre Daten:
IS_USER_NAMING_ATTR	Der Standardwert ist uid.

Kein vorhandenes geliefertes Verzeichnis gefunden

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Kein vorhandenes geliefertes Verzeichnis gefunden" auf Seite 58.

TABELLE 4–12 Kein vorhandenes geliefertes Verzeichnis gefunden

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Wird Directory Server zusammen mit den Benutzerdaten geliefert?	Ihre Daten:
IS_LOAD_DIT	Der Standardwert ist No.
Organisationsmarkierung für Objektklasse	Ihre Daten:
IS_ORG_OBJECT_CLASS	Der Standardwert lautet SunISManagedOrganization.
Organisationsnamensattribut	Ihre Daten:
IS_ORG_NAMING_ATTR	Der Standardwert ist o.
Benutzermarkierung für Objektklasse	Ihre Daten:
IS_USER_OBJECT_CLASS	Der Standardwert ist inetorgperson.
Benutzer-Namensattribut	Ihre Daten:
IS_USER_NAMING_ATTR	Der Standardwert ist uid.

Informationen zur Access Manager-SDK-Konfiguration

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

- "Access Manager SDK-Administration" auf Seite 99
- "Access Manager SDK Directory Server" auf Seite 100
- "Geliefertes Verzeichnis für Access Manager SDK" auf Seite 101
- "Access Manager SDK-Web Container" auf Seite 102

Access Manager SDK-Administration

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Access Manager-SDK: Administrationsinformationen" auf Seite 60.

TABELLE 4-13 Arbeitsblatt zur Konfiguration der Access Manager SDK-Administration

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Admin-Benutzer-ID	Ihre Daten:
IS_ADMIN_USER_ID	Der Standardname, amadmin, kann nicht geändert werden.
Administratorpasswort	Ihre Daten:
IS_ADMINPASSWD	Setzen Sie diesen Wert auf denselben Wert, der von Access Manager auf dem Remote-Host verwendet wird.
LDAP-Benutzer-ID	Ihre Daten:
IS_LDAP_USER	Der Standardbenutzername, amldapuser, kann nicht geändert werden.
LDAP-Passwort	Ihre Daten:
IS_LDAPUSERPASSWD	Setzen Sie diesen Wert auf denselben Wert, der von Access Manager auf dem Remote-Host verwendet wird.
Passwort-Verschlüsselungsschlüssel	Ihre Daten:
AM_ENC_PWD	Bei einer neuen Installation kann der Passwort-Verschlüsselungsschlüssel aus 12 Zeichen oder mehr bestehen oder leer sein. Bei einem Upgrade kann das Passwort kürzer sein. Für eine Remote-Portalinstallation erforderlich.

Access Manager SDK Directory Server

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Access Manager-SDK: Directory Server-Informationen" auf Seite 61.

TABELLE 4-14 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Access Manager SDK Directory Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Directory Server-Host	Ihre Daten:
IS_DS_HOSTNAME	Setzen Sie diesen Wert auf denselben Wert, der von Access Manager auf dem Remote-Host verwendet wird.
Directory Server-Port	Ihre Daten:
IS_DS_PORT	Setzen Sie diesen Wert auf denselben Wert, der von Access Manager auf dem Remote-Host verwendet wird.

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Access Manager-Directory-Root-Suffix	Ihre Daten:
IS_ROOT_SUFFIX	Setzen Sie diesen Wert auf denselben Wert, der von Access Manager auf dem Remote-Host verwendet wird.
	Der Standardwert basiert auf dem vollständigen Domänennamen für diesen Host ohne den Hostnamen. Beispiel: Wenn dieser Host siroe.subdomain.example.com ist, lautet der Wert dc=subdomain, dc=example, dc=com.
	Verwenden Sie diesen Standardwert nur als Formatbeispiel.
Directory-Manager-DN	Ihre Daten:
IS_DIRMGRDN	Setzen Sie diesen Wert auf denselben Wert, der von Access Manager auf dem Remote-Host verwendet wird.
	Der Standardwert lautet cn=Directory Manager.
Directory-Manager-Passwort	Ihre Daten:
IS_DIRMGRPASSWD	Setzen Sie diesen Wert auf denselben Wert, der von Access Manager auf dem Remote-Host verwendet wird.

Geliefertes Verzeichnis für Access Manager SDK

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Access Manager-SDK: Informationen zum gelieferten Verzeichnis" auf Seite 62.

TABELLE 4-15 Arbeitsblatt zur Konfiguration des gelieferten Verzeichnisses von Access Manager SDK

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Benutzer-Namensattribut	Ihre Daten:
IS_USER_NAMING_ATTR	Der Standardwert ist uid.

Vorhandenes geliefertes Verzeichnis gefunden

Wenn das Installationsprogramm ein vorhandenes geliefertes Verzeichnis findet, geben Sie folgende Informationen an.

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen "Vorhandenes geliefertes Verzeichnis gefunden" auf Seite 62.

TABELLE 4-16 Informationen über vorhandenes geliefertes Verzeichnis für Access Manager-SDK

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Benutzer-Namensattribut	Ihre Daten:
IS_USER_NAMING_ATTR	
	Der Standardwert ist uid.

Kein vorhandenes geliefertes Verzeichnis gefunden

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen "Kein vorhandenes geliefertes Verzeichnis gefunden" auf Seite 62.

TABELLE 4-17 Keine Informationen über vorhandenes geliefertes Verzeichnis für Access Manager-SDK

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Wird Directory Server zusammen mit den	Ihre Daten:
Benutzerdaten geliefert?	Der Standardwert ist No.
IS_LOAD_DIT	
Organisationsmarkierung für Objektklasse	Ihre Daten:
IS_ORG_OBJECT_CLASS	DerStandardwertlautetSun ISM an aged Organization.
Organisationsnamensattribut	Ihre Daten:
IS_ORG_NAMING_ATTR	Der Standardwert ist o.
Benutzermarkierung für Objektklasse	Ihre Daten:
IS_USER_OBJECT_CLASS	Der Standardwert ist inetorgperson.
Benutzer-Namensattribut	Ihre Daten:
IS_USER_NAMING_ATTR	Der Standardwert ist uid.

Access Manager SDK-Web Container

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Access Manager-SDK: Webcontainer-Informationen" auf Seite 63.

TABELLE 4-18 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Access Manager SDK-Web Container

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Host	Ihre Daten:
IS_WS_HOST_NAME	Es gibt keinen Standardwert.

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Bereitstellungs-URI für Dienste	Ihre Daten:
SERVER_DEPLOY_URI	Der Standardwert ist amserver. Geben Sie am Anfang keinen Schrägstrich ein.
Cookie-Domäne	Ihre Daten:
COOKIE_DOMAIN_LIST	Der Standardwert ist die aktuelle Domäne, der ein Punkt (.) voransteht, z. B beispiel . com.
Web Container-Hostname	Ihre Daten:
IS_SERVER_HOST	
Webcontainer-Port	Ihre Daten:
IS_SERVER_PORT	
Web Container-Protokoll	Ihre Daten:
IS_SERVER_PROTOCOL	
Dienstanschluss	Ihre Daten:
IS_WS_INSTANCE_PORT	Verwenden Sie die Anschlussnummer, die bei der Installation der Core-Dienste für
IS_IAS81INSTANCE_PORT	Access Manager angegeben wurde. Die Standardnummer für Web Server lautet 80 (für Application Server 8080).

Informationen zur Konfiguration von Application Server

Dieser Abschnitt enthält Arbeitsblätter zu den folgenden Themen:

- "Application Server-Administration" auf Seite 103
- "Application Server Node Agent" auf Seite 104
- "Application Server Load Balancing Plugin" auf Seite 105

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Informationen zur Access Manager-Konfiguration" auf Seite 45.

Application Server-Administration

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Application Server: Administrationsinformationen" auf Seite 65.

TABELLE 4–19 Arbeitsblatt zur Konfiguration der Application Server-Administration

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Admin-Benutzerame	Ihre Daten:
AS_ADMIN_USER_NAME	Standardmäßig wird die Admin-Benutzer-ID verwendet, die Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen," angegeben haben. Siehe "Allgemeine Einstellungen" auf Seite 43
	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.
Passwort	Ihre Daten:
AS_PASSWORD	Standardmäßig wird das Administratorpasswort verwendet, das Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen," angegeben haben. Mindestens 8 Zeichen. Siehe "Allgemeine Einstellungen" auf Seite 43
	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.
Admin-Port	Ihre Daten:
AS_ADMIN_PORT	Der Standardwert ist 4849.
JMX-Port	Ihre Daten:
AS_JMX_PORT	Der Standardwert ist 8686.
HTTP-Serveranschluss	Ihre Daten:
AS_HTTP_PORT	Der Standardwert ist 8080. Wenn das Installationsprogramm erkennt, dass der Standardanschluss verwendet wird, wird ein alternativer Wert vorgeschlagen.
HTTPS-Port	Ihre Daten:
AS_HTTPS_PORT	Der Standardwert ist 8181.
Master-Passwort	Ihre Daten:
AS_MASTER_PASSWORD	Standardmäßig wird das Administratorpasswort verwendet, das Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen," angegeben haben. Mindestens 8 Zeichen.
-	·

Application Server Node Agent

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Application Server: Knotenagentinformationen" auf Seite 66.

TABELLE 4-20 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Application Server Node Agent

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Admin-Hostname	Ihre Daten:
ASNA_ADMIN_HOST_NAME	Der Standardwert ist der Name des lokalen Host, einschließlich der Domäne.

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Admin-Benutzerame	Ihre Daten:
ASNA_ADMIN_USER_NAME	Standardmäßig wird die Admin-Benutzer-ID verwendet, die Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen" angegeben haben.
	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.
Passwort	Ihre Daten:
ASNA_PASSWORD	Passwort für den Admin-Benutzer von Application Server.
	Es gibt keinen Standardwert.
	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.
Master-Passwort	Ihre Daten:
ASNA_MASTER_PASSWORD	Der Standardwert ist das Administratorpasswort, das Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen,, angegeben haben.
Admin-Port	Ihre Daten:
ASNA_ADMIN_PORT	Der Standardwert ist 4849.
Knotenagentname	Ihre Daten:
ASNA_NODE_AGENT_NAME	Name des lokalen Knotens.
	Der Standardwert ist der Name des lokalen Hosts.

Application Server Load Balancing Plugin

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Application Server: Informationen zum Lastenausgleichs-Plug-In" auf Seite 67.

TABELLE 4-21 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Application Server Load Balancing Plugin

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Der Webserver, den das Load Balancing Plugin verwendet AS_WEB_SERVER_PLUGIN_TYPE	Ihre Daten:
	Die Standardauswahl ist Sun Java System Web Server.
	>Hinweis: Apache Web Server wird von HP-UX nicht unterstützt.
Web Server-Installationsverzeichnis	Ihre Daten:
AS_WEB_SERVER_LOCATION	Der Standardwert ist:
	Solaris OS: /opt/SUNWwbsvr7
	Linux und HP-UX: /opt/sun/webserver7

TABELLE 4–21 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Application Server Load Balancing Plugin (Fortsetzung)		
Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten	
Web Server-Objektverzeichnis	Ihre Daten:	
CMN_WS_INSTANCE_DIR	Der Standardwert ist:	
	Solaris OS:/var/opt/SUNWwbsvr7	
	Linux und HP-UX:/var/opt/sun/webserver7	

Informationen zur Konfiguration von Directory Server

Dieser Abschnitt enthält Arbeitsblätter zu den folgenden Themen:

- "Wahl der Directory Server-Instanzenerstellung" auf Seite 106
- "Directory Server-Instanzenerstellung" auf Seite 106

Wahl der Directory Server-Instanzenerstellung

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Directory Server: Informationen zur Wahl der Instanzerstellung" auf Seite 68.

TABELLE 4-22 Arbeitsblatt zur Konfiguration der Directory Server-Instanzenerstellungswahl

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Wählen Sie, ob eine Verzeichnisinstanz erstellt werden soll. CREATE_INSTANCE	Ihre Daten:
	Der Standardwert ist Yes.
	Bei Übernahme des Standardwerts werden Sie zur Eingabe der Informationen aufgefordert, die für die Erstellung einer Instanz erforderlich sind.

Directory Server-Instanzenerstellung

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Directory Server: Informationen zur Instanzerstellung" auf Seite 68.

TABELLE 4–23 Arbeitsblatt zur Konfiguration der Directory Server-Instanzenerstellung

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Objektverzeichnis	Ihre Daten:
DSEE_INSTANCE_DIRECTORY	Der Standardwert ist:
	Solaris OS: /var/opt/SUNWdsee/dsinst1
	Linux und HP-UX:/var/opt/sun/dsinst1
Verzeichnisinstanz-Port	Ihre Daten:
DSEE_INSTANCE_PORT	Der Standardwert ist 389.
Verzeichnisinstanz-SSL-Port	Ihre Daten:
DSEE_INSTANCE_SSL_PORT	Der Standardwert lautet 636.
Directory-Manager-DN	Ihre Daten:
DSEE_DN_MANAGER	Der Standardwert lautet cn=Directory Manager.
Systembenutzer	Ihre Daten:
DSEE_INSTANCE_USER	Der Standardwert ist root.
Systemgruppe	Ihre Daten:
DSEE_INSTANCE_GROUP	Der Standardwert ist root.
Directory-Manager-Passwort	Ihre Daten:
DSEE_INSTANCE_PASSWORD	Standardmäßig wird das Administratorpasswort verwendet, das Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen," angegeben haben. Mindestens 8 Zeichen. Siehe "Allgemeine Einstellungen" auf Seite 43
Suffix	Ihre Daten:
DSEE_SUFFIX	Der Standardwert wird durch die Segmente des vollqualifizierten Domänennamens für den aktuellen Host gebildet. Beispiel: Bei einer Installation auf siroe.subl.example.com lautet der Standardwert dc=subl,dc=example,dc=com.

Informationen zur HADB-Konfiguration

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Informationen zur HADB-Konfiguration" auf Seite 70.

TABELLE 4-24 HADB-Konfigurationsarbeitsblatt

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
HADB-Administrations-Port	Ihre Daten:
HADB_DEFAULT_ADMINPORT	
	Beispiel: 1862
HADB-Ressourcenverzeichnis	Ihre Daten:
HADB_DEFAULT_RESDIR	
	Beispiel: /var/opt
HADB-Administrationsgruppe	Ihre Daten:
HADB_DEFAULT_GROUP	
	Der Standardwert ist other.
HADB-Autostart	Ihre Daten:
HADB_AUTO_START	
	Der Standardwert ist Yes.
HADB-Gruppenverwaltung	Ihre Daten:
HADB_ALLOW_GROUPMANAGE	
	Der Standardwert ist No.

Informationen zur Portal Server-Konfiguration

Dieser Abschnitt enthält Arbeitsblätter zu den folgenden Themen:

- "Portal Server-Web Container-Wahl" auf Seite 108
- "Portal Server auf Java ES Application Server" auf Seite 109
- "Portal Server auf Java ES Web Server" auf Seite 110
- "Portal Server auf BEA WebLogic Server" auf Seite 111
- "Portal Server auf IBM WebSphere Application Server" auf Seite 113
- "Portal Server auf Web Container" auf Seite 114

Portal Server-Web Container-Wahl

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Portal Server-Web Container-Wahl" auf Seite 71.

TABELLE 4-25 Arbeitsblatt zur Konfiguration der Portal Server-Web Container-Wahl

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Web Container-Wahl für Portal Server	Ihre Daten:
PS_DEPLOY_TYPE	
	Die Standardeinstellung lautet Web Server.

Portal Server auf Java ES Application Server

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Portal Server: Java ES Application Server als Web Container" auf Seite 72.

TABELLE 4–26 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server auf Java ES-Application Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Installationsverzeichnis	Ihre Daten:
PS_DEPLOY_DIR	Der Standardwert ist:
	Solaris OS: /opt/SUNWappserver/appserver
	Linux und HP-UX: /opt/sun/appserver
Name der Domäne	Ihre Daten:
PS_DEPLOY_DOMAIN	Der Standardwert ist domain1.
Serverinstanzverzeichnis	Ihre Daten:
PS_DEPLOY_INSTANCE_DIR	Der Standardwert ist:
	Solaris OS:/var/opt/SUNWappserver/domains/domain1
	Linux und HP-UX:/var/opt/sun/appserver/domains/domain1
Serverinstanzanschluss	Ihre Daten:
PS_DEPLOY_PORT	Der Standardwert ist 8080.
Dokument-Root-Verzeichnis	Ihre Daten:
PS_DEPLOY_DOCROOT	Solaris OS: /var/opt/SUNWappserver/domains/domain1/docroot Linux und HP-UX: /var/opt/sun/appserver/domains/domain1/docroot

TABELLE 4–26 Arbeitsblatt zur Konfiguration Beschriftung und Statusdateiparameter	on von Portal Server auf Java ES-Application Server (Fortsetzung) Daten
Administrationsanschluss	Ihre Daten:
PS_DEPLOY_ADMIN_PORT	
	Der Standardwert ist 4849.
Admin-Benutzer-ID	Ihre Daten:
PS_DEPLOY_ADMIN	
	Der Standardwert ist admin.
Administratorpasswort	Ihre Daten:
PS DEPLOY ADMIN PASSWORD	
	Die Standardeinstellung stammt aus den Common Server-Einstellungen.
Protokoll für sichere Serverinstanz	Ihre Daten:
PS DEPLOY PROTOCOL	
	Der Standardwert ist http.
Secure Administration Server Protocol	Ihre Daten:
PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL	
	Der Standardwert ist http.

Portal Server auf Java ES Web Server

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Portal Server: Java ES Web Server als Web Container" auf Seite 73.

 TABELLE 4-27
 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server auf Java ES-Web Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Installationsverzeichnis	Ihre Daten:
PS_DEPLOY_DIR	Der Standardwert ist:
	Solaris OS: /opt/SUNWwbsvr7
	Linux und HP-UX:/opt/sun/webserver7
Administrationsdomäne	Ihre Daten:
PS_DEPLOY_DOMAIN	Der Standardwert ist domain1.

dardwert ist: OS: /var/opt/SUNWwbsvr7-hostname.domainname and HP-UX: /var/opt/sun/webserver7-hostname.domainname een: adardwert ist 80. een: adardwert ist: OS: /opt/SUNWwbsvr7/docs
OS: /var/opt/SUNWwbsvr7-hostname.domainname and HP-UX: /var/opt/sun/webserver7-hostname.domainname een: adardwert ist 80. een:
OS: /var/opt/SUNWwbsvr7-hostname.domainname and HP-UX: /var/opt/sun/webserver7-hostname.domainname een: adardwert ist 80. een:
and HP-UX: /var/opt/sun/webserver7-hostname.domainname ten: andardwert ist 80. ten: andardwert ist:
ndardwert ist 80. en: adardwert ist:
ndardwert ist 80. Ten: adardwert ist:
en: ndardwert ist:
en: ndardwert ist:
ndardwert ist:
OS:/opt/SUNWwbsvr7/docs
nd HP-UX:/opt/sun/webserver7/docs.
en:
ndardwert ist: http.
en:
diger Domänenname Zum Beispiel meincomputer.beispiel.com.
en:
ndardwert lautet 8989.
idardwert fautet 6969.
en:

Portal Server auf BEA WebLogic Server

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Portal Server: BEA WebLogic als Web Container" auf Seite 74.

 TABELLE 4–28
 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server auf BEA WebLogic Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten	
Installationsverzeichnis	Ihre Daten:	
PS_DEPLOY_PRODUCT_DIR	Das Standardverzeichnis lautet /usr/local/bea/weblogic81.	
Objektverzeichnis	Ihre Daten:	
PS_DEPLOY_INSTANCE_DIR	Das Standardverzeichnis lautet /usr/local/bea/user_projects/domains.	
JDK-Home-Verzeichnis	Ihre Daten:	
PS_DEPLOY_JDK_DIR	Das Standardverzeichnis lautet /us r/local/bea/jdk142_05.	
Server-/Cluster-Port	Ihre Daten:	
PS_DEPLOY_PORT	Der Standardwert ist 7001.	
Server-/Cluster-Protokoll	Ihre Daten:	
PS_DEPLOY_PROTOCOL	Der Standardwert ist http.	
Admin-Benutzer-ID	Ihre Daten:	
PS_DEPLOY_ADMIN	Der Standardwert ist weblogic.	
Administratorpasswort	Ihre Daten:	
PS_DEPLOY_ADMIN_PASSWORD		
Administrator-Host	Ihre Daten:	
PS_DEPLOY_ADMIN_HOST	Vollständiger Domänenname Zum Beispiel meincomputer.beispiel.com.	
Administratoranschluss	Ihre Daten:	
PS_DEPLOY_ADMIN_PORT	Der Standardwert ist 7001.	
Administratorprotokoll	Ihre Daten:	
PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL	Der Standardwert ist http.	
Verwalteter Server	Ihre Daten:	
PS_DEPLOY_NOW	Der Standardwert ist n.	

Portal Server auf IBM WebSphere Application Server

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Portal Server: IBM WebSphere als Web Container" auf Seite 75.

TABELLE 4-29 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server auf IBM WebSphere Application Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Installationsverzeichnis	Ihre Daten:
PS_DEPLOY_DIR	Der Standardwert ist:/opt/IBM/WebSphere/Express51/AppServer.
Zellenname	Ihre Daten:
PS_DEPLOY_CELL	Der Standartwert ist DefaultNode.
Knotenname	Ihre Daten:
PS_DEPLOY_NODE	Der Standartwert ist DefaultNode.
Serverinstanz	Ihre Daten:
PS_DEPLOY_INSTANCE	Der Standardwert ist server1.
Serverinstanzanschluss	Ihre Daten:
PS_DEPLOY_PORT	Der Standardwert ist 9080.
Server-Instanz-Protokoll	Ihre Daten:
PS_DEPLOY_PROTOCOL	Der Standardwert ist http.
Dokument-Root-Verzeichnis	Ihre Daten:
PS_DEPLOY_DOCROOT	Das Standardverzeichnis lautet /opt/IBM/WebSphere/Express51/AppServer/installedApps\ DefaultNode/DefaultApplication.ear.
JDK-Home-Verzeichnis	Ihre Daten:
PS_DEPLOY_JDK_DIR	— Das Standardverzeichnis lautet /opt/IBM/WebsSphere/Express51/Appserver/java.

ABELLE 4–29 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server auf IBM WebSphere Application Server (Fortsetzung)	
Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Admin-Benutzer-ID	Ihre Daten:
PS_DEPLOY_ADMIN	
	Der Standardwert ist weblogic.
Administratorpasswort	$Passwort\ des\ Administrators\ (System benutzers)\ von\ WebSphere.$
PS_DEPLOY_ADMIN_PASSWORD	
Administrator-Host	Hostname des Administrationsservers. Vollständiger Domänenname Zum Beispiel
PS_DEPLOY_ADMIN_HOST	meincomputer.beispiel.com.
Administratoranschluss	Der Standardwert ist 7090.
PS_DEPLOY_ADMIN_PORT	
Administratorprotokoll	Geben Sie an, ob der Administrator-Port ein sicherer Port ist. Ein sicherer Port
PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL	verwendet das Protokoll HTTPS. Ein nicht sicherer Port verwendet HTTP.
	Der Standardwert ist http.

Portal Server auf Web Container

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Portal Server: Informationen zur Webcontainer-Bereitstellung" auf Seite 77.

 TABELLE 4-30
 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server auf Web Container

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Portal-Zugriff	Ihre Daten:
PS_PORTALACCESS_URL	
Portal-ID	Ihre Daten:
PS_PORTAL_ID	Der Standardwert lautet portal1.
Such-ID	Ihre Daten:
PS_SEARCH_ID	Der Standardwert lautet search1.
Bereitstellungs-URI	Ihre Daten:
PS_DEPLOY_URI	Der Standardwert ist /portal.

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Portal-Instanzen-ID	Ihre Daten:
PS_INSTANCE_ID	
Aktivieren des sicheren Remote-Zugriffs	Ihre Daten:
SRA_SWITCH_CORE	Die Standardeinstellung lautet Deaktiviert.
Developer-Beispiel	Ihre Daten:
PS_DEVELOPER_PORTAL	Der Standardwert ist ausgewählt.
Enterprise-Beispiel	Ihre Daten:
PS_ENTERPRISE_PORTAL	Der Standardwert ist ausgewählt.
Community-Beispiel	Ihre Daten:
PS_COMMUNITY_PORTAL	Der Standardwert ist ausgewählt.

Installation von Portal Server Secure Remote Access

Dieser Abschnitt enthält Arbeitsblätter zu den folgenden Themen:

- "Portal Server: Secure Remote Access, Gateway-Zugriff" auf Seite 115
- "Portal Server: Secure Remote Access, Gateway-Konfiguration" auf Seite 116
- "Portal Server: Secure Remote Access, Netlet-Proxy" auf Seite 117
- "Portal Server: Secure Remote Access, Rewriter-Proxy" auf Seite 118
- "Portal Server: Zertifikat für sicheren Remote-Zugriff" auf Seite 119

Portal Server: Secure Remote Access, Gateway-Zugriff

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Portal Server: Secure Remote Access, Gateway-Zugriff" auf Seite 79.

TABELLE 4-31 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server: Secure Remote Access, Gateway-Zugriff

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten	
Hostname	Ihre Daten:	
SRA SERVER HOST		
	Der Standardwert ist der Name des lokalen Hosts.	
Subdomäne	Ihre Daten:	
SRA SERVER DOMAIN		
	Der Standardwert ist der Domänenname des lokalen Hosts.	
Domäne	Ihre Daten:	
SRA GATEWAY DOMAIN		
	Der Standardwert ist die Standarddomäne des Hosts.	
Zugriff auf Port	Ihre Daten:	
SRA_GATEWAY_PORT		
	Der Standardwert ist 443.	
Gateway-Profilname	Ihre Daten:	
SRA_GATEWAY_PROFILE		
	Der Standardwert ist default.	
Protokoll-Benutzerpasswort	Ihre Daten:	
SRA_LOG_USER_PASSWORD		

Portal Server: Secure Remote Access, Gateway-Konfiguration

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Portal Server: Secure Remote Access, Gateway-Konfiguration" auf Seite 80.

TABELLE 4–32 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server: Secure Remote Access, Gateway

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Protokoll	Ihre Daten:
SRA_GW_PROTOCOL	Der Standardwert ist https.
Hostname	Ihre Daten:
SRA_GW_HOSTNAME	Der Standardwert ist der Name des lokalen Hosts.

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Subdomäne	Ihre Daten:
SRA GW SUBDOMAIN	<u> </u>
	Es gibt keinen Standardwert.
Domäne	Ihre Daten:
SRA_GW_DOMAIN	
	Der Standardwert ist die Domäne des lokalen Hosts.
Host-IP-Adresse	Ihre Daten:
SRA_GW_IPADDRESS	
	Der Standardwert ist die IP-Adresse des lokalen Hosts.
Zugriff auf Port	Ihre Daten:
SRA GW PORT	
	Der Standardwert ist 443.
Gateway-Profilname	Ihre Daten:
SRA_GW_PROFILE	
	Der Standardwert ist default.

Portal Server: Secure Remote Access, Netlet-Proxy

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Portal Server Secure Remote Access: Netlet Proxy-Konfiguration" auf Seite 81.

TABELLE 4–33 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server: Secure Remote Access, Netlet-Proxy

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Hostname	Ihre Daten:
SRA_NLP_HOSTNAME	
	Der Standardwert ist der Name des lokalen Hosts.
Subdomäne	Ihre Daten:
SRA_NLP_SUBDOMAIN	
	Es gibt keinen Standardwert.
Domäne	Ihre Daten:
SRA_NLP_DOMAIN	
	Der Standardwert ist die Domäne des lokalen Hosts.

TABELLE 4–33 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server: Secure Remote Access, Netlet-Proxy (Fortsetzung)

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Host-IP-Adresse	Ihre Daten:
SRA_NLP_IPADDRESS	
	Der Standardwert ist die IP-Adresse des lokalen Hosts.
Zugriff auf Port	Ihre Daten:
SRA NLP PORT	
	Der Standardwert ist 10555.
Gateway-Profilname	Ihre Daten:
SRA NLP GATEWAY PROFILE	
3.33 2 1 _ 1 1 0 1 1 2 2	Der Standardwert ist default.

Portal Server: Secure Remote Access, Rewriter-Proxy

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Portal Server Secure Remote Access: Rewriter Proxy-Konfiguration" auf Seite 81.

TABELLE 4-34 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server: Secure Remote Access, Rewriter-Proxy

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Hostname	Ihre Daten:
SRA_RWP_HOSTNAME	
	Der Standardwert ist der Name des lokalen Hosts.
Subdomäne	Ihre Daten:
SRA_RWP_SUBDOMAIN	
	Es gibt keinen Standardwert.
Domäne	Ihre Daten:
SRA_RWP_DOMAIN	
	Der Standardwert ist der Domänename des lokalen Hosts.
Host-IP-Adresse	Ihre Daten:
SRA_RWP_IPADDRESS	
	Der Standardwert ist die IP-Adresse des lokalen Hosts.
Zugriff auf Port	Ihre Daten:
SRA_RWP_PORT	
	Der Standardwert ist 10443.

TABELLE 4–34 Arbeitsblatt zur Konfigur	ration von Portal Server: Secure Remote Access, Rewriter-Proxy	(Fortsetzung)
Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten	
Gateway-Profilname	Ihre Daten:	
SRA_RWP_GATEWAY_PROFILE	Der Standardwert ist default.	

Portal Server: Zertifikat für sicheren Remote-Zugriff

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Portal Server Secure Remote Access: Zertifikatsinformationen" auf Seite 82.

TABELLE 4-35 Arbeitsblatt zur Konfiguration von Portal Server: Zertifikat für sicheren Remote-Zugriff

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Organisation	Ihre Daten:
SRA_CERT_ORGANIZATION	
Division	Ihre Daten:
SRA_CERT_DIVISION	
Stadt/Ort	Ihre Daten:
SRA_CERT_CITY	
US-Bundesstaat	Ihre Daten:
SRA_CERT_STATE	
Ländercode	Ihre Daten:
SRA_CERT_COUNTRY	
	Zweistelliges Landeskennzeichen.
Passwort für die Zertifikatsdatenbank	Ihre Daten:
SRA_CERT_PASSWORD	Passwort (und Bestätigung), das nur für selbst unterzeichnete Zertifikate gültig ist.

Web Proxy Server - Konfigurations informationen

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Web Proxy Server -Konfigurationsinformationen" auf Seite 83.

TABELLE 4-36 Arbeitsblatt zur Konfiguration der Administration von Web-Proxy-Server

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Admin-Benutzer-ID	Ihre Daten:
WPS_ADMIN_USER	Beispiel: admin (Standardwert aus den Common Server-Einstellungen)
Administratorpasswort	Ihre Daten:
WPS_ADMIN_PASSWORD	Standardwert aus den Common Server-Einstellungen
Proxy Server-Domänenname	Ihre Daten:
WPS_PROXY_DOMAIN	
Administrationsanschluss	Ihre Daten:
WPS_ADMIN_PORT	Der Standardwert ist: 8888.
Administration Server - Laufzeit-Benutzer-ID	Ihre Daten:
WPS_ADMIN_RUNTIME_USER	Der Standardwert ist: root.
UNIX-Benutzer-ID für Instanz-Laufzeit	Ihre Daten:
WPS_INSTANCE_RUNTIME_USER	Der Standardwert ist: niemand
Proxy-Instanz-Port	Ihre Daten:
WPS_INSTANCE_PORT	Der Standardwert ist: 8080.
Autostart-Wert für Instanz	Ihre Daten:
WPS_INSTANCE_AUTO_START	Der Standardwert ist N.

Informationen zur Web Server-Konfiguration

Dieser Abschnitt enthält Arbeitsblätter zu den folgenden Themen:

- "Web Server-Konfigurationstyp" auf Seite 121
- "Web Server Administration Server-Einstellungen" auf Seite 121
- "Web Server Administrations-Knoteneinstellungen" auf Seite 122
- "Webserver-Instanz Einstellungen" auf Seite 123

Web Server-Konfigurationstyp

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Web Server: Auswahl des Konfigurationstyps" auf Seite 85.

TABELLE 4-37 Arbeitsblatt für die Konfiguration des Web Server-Konfigurationstyps

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten	
Admin-Instanz als Server konfigurieren	Ihre Daten:	
WS_ADMIN_IS_SERVER_MODE	Der Standardwert ist nicht ausgewählt.	
Admin-Instanz als Knoten konfigurieren	Ihre Daten:	
WS_ADMIN_IS_NODE_MODE	Der Standardwert ist ausgewählt.	
Server automatisch starten, wenn das System neu gestartet wird	Ihre Daten:	
WS_START_ON_BOOT	Der Standardwert lautet F.	

Web Server Administration Server-Einstellungen

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Web Server Administration Server-Einstellungen" auf Seite 85.

TABELLE 4-38 Arbeitsblatt zur Konfiguration der Web Server Administration Server-Einstellungen

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Administrator Server-Benutzer-ID	Ihre Daten:
WS_ADMIN_SERVER_USER	Der Standardwert ist "root," oder der Wert, den Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen," angegeben haben. >Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.
Admin-Benutzer-ID	Ihre Daten:
WS_LOGIN_USER	Der Standardwert ist "admin," bzw. der Wert, den Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen," angegeben haben. >Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.

TABELLE 4–38 Arbeitsblatt zur Konfiguration der Web Server Administration Server-Einstellungen (Fortsetzung)	
Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Administratorpasswort	Ihre Daten:
WS_LOGIN_PASSWORD	
	Der Standardwert ist der Wert, den Sie unter "Allgemeine Servereinstellungen,, angegeben haben.
	>Hinweis: Bei Wahl eines einzelnen Admin-Kontos ist dieses Feld nicht vorhanden.
Server-Host	Ihre Daten:
WS ADMIN HOST	
	Der Wert weist das Format hostname auf.domänenname .
SSL-Port	Ihre Daten:
WS ADMIN SSL PORT	
	Der Standardwert lautet 8989.
HTTP-Port	Ihre Daten:
WS ADMIN HTTP PORT	
	Der Standardwert lautet 8800.

Web Server Administrations-Knoteneinstellungen

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Web Server Administrations-Knoteneinstellungen" auf Seite 87.

TABELLE 4–39 Arbeitsblatt zur Konfiguration der Web Server Administrations-Knoteneinstellungen

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Knoten-Host	Ihre Daten:
WS_NODE_HOST	Vollqualifizierter Name des Hosts. Zum Beispiel meincomputer.beispiel.com.
SSL-Port	Ihre Daten:
WS_NODE_SSL_PORT	Der Standardwert lautet 8989.
Laufzeit-Benutzer-ID	Ihre Daten:
WS_INSTANCE_USER	Der Standardwert ist root.

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Knoten beim Remote-Administration Server registrieren	Ihre Daten:
WS_REGISTER_NODE	Der Standardwert ist ausgewählt.
Host für den Remoteserver	Ihre Daten:
WS_ADMIN_HOST	Vollqualifizierter Domänennamen des Remote-Hosts, auf dem der Administration Server installiert ist.
Remoteserver-SSL-Port	Ihre Daten:
WS_ADMIN_SSL_PORT	Der Standardwert lautet 8989.
Benutzername des Remote-Servers	Ihre Daten:
WS_ADMIN_LOGIN_USER	Administrator-Benutzername, der zur Anmeldung beim Remote-Administration Server verwendet wird.
Passwort des Remote-Servers	Ihre Daten:
WS_ADMIN_LOGIN_PASSWORD	Passwort, das zum Anmelden beim Remote-Administration Server verwendet wird.

Webserver-Instanz - Einstellungen

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Webserver-Instanz - Einstellungen" auf Seite 88.

TABELLE 4-40 Arbeitsblatt zur Konfiguration der Web Server-Instanzeinstellungen

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten
Servername	Ihre Daten:
WS_SERVER_NAME	Der Standardwert ist:webservd.
HTTP-Port	Ihre Daten:
WS_HTTP_PORT	Der Standardwert ist: 80.
Laufzeit-UNIX-Benutzer-ID	Ihre Daten:
WS_SERVER_USER	Der Standardwert ist: webservd.

TABELLE 4-40 Arbeitsblatt zur Konfiguration der Web Server-Instanzeinstellungen (Fortsetzung)		
Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten	
Dokument-Root-Verzeichnis	Ihre Daten:	
WS_DOCROOT	Der Standardwert ist:	
	Solaris OS: /var/opt/SUNWwbsvr7/https:-hostname.domain/docs	
Linux und HP-UX: /var/opt/sun/webserver7/https:- hostname.domain/docs		

Nur in den Informationen zur Konfiguration der Statusdateien verwendete Parameter

Ausführliche Erklärungen zu den Feldern in diesem Arbeitsblatt finden Sie in den Tabellen unter "Parameter, die ausschließlich in Statusdateien verwendet werden" auf Seite 89.

TABELLE 4-41 Arbeitsblatt zur Konfiguration von nur in Statusdateien verwendeten Parametern

Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten	
CCCP_UPGRADE_EXTERNAL_ \	Ihre Daten:	
INCOMPATIBLE_JDK	Für diesen Parameter muss die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt werden. Der Standardwert ist no.	
CONFIG_TYPE	Ihre Daten:	
	Der Standardwert ist Custom, genannt "Jetzt konfigurieren".	
DeploymentServer	Ihre Daten:	
	Der Standardwert lautet AppServer.	
PSDEPLOYTYPE	Ihre Daten:	
	Zulässige Werte sind IWS, SUNONE8, WEBLOGIC, WEBSPHERE.	
LOCALE	Ihre Daten:	
	Der zulässige Wert lautet Falsch.	
LICENSE_TYPE	Ihre Daten:	
	Die zulässigen Werte sind , dieses Feld wird jedoch nicht verwendet.	
PSP_EXIT_ON_DEPENDENCY_WARNING	Ihre Daten:	
	Der zulässige Wert lautet Nein.	
PSP_LOG_CURRENTLY_INSTALLED	Ihre Daten:	
	Der zulässige Wert lautet Ja.	

TABELLE 4-41 Arbeitsblatt zur Konfiguration von nur in Statusdateien verwendeten Parametern (Fortsetzung)		(Fortsetzung)
Beschriftung und Statusdateiparameter	Daten	
PSP_SELECTED_COMPONENTS	Ihre Daten:	
Der zulässige Wert lautet ALLE.		



Liste der installierbaren Pakete

In den folgenden Abschnitten sind die Pakete aufgeführt, die vom Sun Java $^{\text{TM}}$ Enterprise System (Java ES)-Installationsprogramm installiert werden:

- "Solaris-Pakete" auf Seite 127
- "Linux-Pakete" auf Seite 145
- "HP-UX-Pakete" auf Seite 158

Solaris-Pakete

In diesem Abschnitt sind die mit Solaris OS verbundenen Java ES-Pakete aufgeführt.

- "Installationspakete für Solaris OS" auf Seite 127
- "Deinstallationspakete für Solaris OS" auf Seite 128
- "Installierte Solaris-Pakete für Produktkomponenten" auf Seite 128
- "Installierte Solaris-Pakete für gemeinsam genutzte Komponenten" auf Seite 136
- "Lokalisierte Solaris-Pakete" auf Seite 138

Installationspakete für Solaris OS

TABELLE 5-1 Installationspakete für Solaris OS

Paket	Package-Name
Java ES All	SUNWentsys5i
Application Platform Suite	SUNWapp-entsys5i
Availability Suite	SUNWavail-entsys5i
Identity Management Suite	SUNWident-entsys5i

TABELLE 5-1 Installationspakete für Solaris OS	(Fortsetzung)
Paket	Package-Name
Web Infrastructure Suite	SUNWweb-entsys5i
Bündel der gemeinsamen Komponenten	SUNWshare-entsys5i

Deinstallationspakete für Solaris OS

TABELLE 5-2 Deinstallationspakete für Solaris OS

Paket	Package-Name
Java ES All	SUNWentsys5
Application Platform Suite	SUNWapp-entsys5
Availability Suite	SUNWavail-entsys5
Identity Management Suite	SUNWident-entsys5
Web Infrastructure Suite	SUNWweb-entsys5

Installierte Solaris-Pakete für Produktkomponenten

In diesem Abschnitt werden die für die jeweiligen Java ES-Produktkomponenten installierten Solaris-Pakete aufgelistet.

Access Manager-Pakete für Solaris

TABELLE 5-3 Access Manager-Pakete für Solaris OS

Pakete
SUNWamsam
SUNWamsci
SUNWamrsa
SUNWamclnt
SUNWamutl
SUNWamsvc
SUNWamsvcconfig
SUNWamcon
SUNWampwd

TABELLE 5-3 Access Manager-Pakete für Solaris OS	(Fortsetzung)
Produktkomponente	Pakete
Common Domain Services for Federation Management	SUNWamfcd
Access Manager SDK	SUNWamext SUNWamconsdk SUNWamsdk SUNWamclnt SUNWamsdkconfig SUNWamdistauth
Verteilte Authentifizierung	SUNWamclnt SUNWamdistauth SUNWamutl
Client-SDK	SUNWamclnt SUNWamutl
Session Failover-Client	SUNWamsfodb

Application Server-Pakete für Solaris

 TABELLE 5-4
 Application Server-Pakete für Solaris OS

cee
ml
em
dm
an
anee
mn
mnse
ee
t
doc
dbcDrivers
С
b
_

Directory Preparation Tool-Pakete

TABELLE 5-5 Directory Preparation Tool-Pakete für Solaris OS

Produktkomponente	Pakete
Directory Preparation Tool	SUNWcomds

Directory Server-Pakete für Solaris

TABELLE 5-6 Directory Server-Pakete für Solaris OS

Produktkomponente	Pakete
Directory Server Core Server	SUNWldap-console-agent
	SUNWldap-console-cli
	SUNWldap-console-common
	SUNWldap-console-gui
	SUNWldap-console-gui-help
	SUNWldap-console-var
	SUNWldap-directory
	SUNWldap-directory-client
	SUNWldap-directory-config
	SUNWldap-directory-dev
	SUNWldap-directory-man
	SUNWldap-shared
Directory Service Control Center	SUNWldap-console
·	SUNWldap-console-common
	SUNWldap-console-gui
	SUNWldap-console-gui-help
	SUNWldap-console-var
	SUNWldap-directory-client
	SUNWldap-proxy-client
	SUNWldap-shared
Directory Proxy Server	SUNWldap-proxy
	SUNWldap-proxy-config
	SUNWldap-proxy-client
	SUNWldap-console-common
	SUNWldap-console-var
	SUNWldap-console-agent
	SUNWldap-directory-man
	SUNWldap-shared

TABELLE 5-6 Directory Server-Pakete für Solaris OS	(Fortsetzung)
Produktkomponente	Pakete
Befehlszeilen-Dienstprogramme in Directory Service	SUNWldap-console-cli
	SUNWldap-console-common
	SUNWldap-directory-client
	SUNWldap-proxy-client
	SUNWldap-console-var
	SWUNldap-shared

HADB-Pakete für Solaris

TABELLE 5-7 HADBPakete für Solaris OS

Produktkomponente	Pakete	
HADB	SUNWhadbc	
	SUNWhadbe	
	SUNWhadbv	
	SUNWhadbx	
	SUNWhadba	
	SUNWhadbi	
	SUNWhadbs	
	SUNWhadbj	
	SUNWhadbm	

Java DB Solaris-Pakete

TABELLE 5-8 Java DB Solaris-Pakete

Produktkomponente	Pakete
Java DB	SUNWjavadb-common
	SUNWjavadb-client
	SUNWjavadb-core
	SUNWjavadb-demo
	SUNWjavadb-docs
	SUNWjavadb-javadoc
	January January

Message Queue-Pakete für Solaris

TABELLE 5-9 Message Queue-Pakete für Solaris OS

Produktkomponente	Pakete	
Message Queue	SUNWiqcdv	
	SUNWiqcrt	
	SUNWiqdoc	
	SUNWiqfs	
	SUNWiqjx	
	SUNWiqlen	
	SUNWiqlpl	
	SUNWiqr	
	SUNWiqu	
	SUNWiquc	
	SUNWiqum	

Monitoring Console Solaris-Pakete

TABELLE 5-10 Monitoring Console-Pakete für Solaris OS

Produktkomponente	Pakete	
Monitoring Console	SUNWjesmc	
	SUNWjesmcr	
	SUNWmfwk-ma	

Portal Server-Pakete für Solaris

TABELLE 5-11 Portal Server-Pakete für Solaris OS

SUNWebnfs	
SUNWportal-admin	
SUNWportal-base	
SUNWportal-portlets	
SUNWportal-search	
	SUNWportal-admin SUNWportal-base SUNWportal-portlets

Portal Server Secure Remote Access-Paket für Solaris

TABELLE 5-12 Portal Server SRA-Pakete für Solaris OS

Produktkomponente	Pakete
Portal Server Secure Remote Access	SUNWportal-sracommon
	SUNWportal-sracore
	SUNWportal-sragateway
	SUNWportal-sranetletproxy
	SUNWportal-srarewriterproxy

Service Registry-Pakete für Solaris

TABELLE 5-13 Service Registry-Pakete für Solaris OS

Produktkomponente	Pakete
Service Registry	SUNWsrvc-registry-dev SUNWsrvc-registry-deploy

Sun Cluster Geographic Edition Solaris-Pakete

TABELLE 5-14 Sun Cluster Geographic Edition-Pakete für Solaris OS

Produktkomponente	Pakete
Sun Cluster Geographic Edition	SUNWscmautil
	SUNWscmautilr
	SUNWscghb
	SUNWschbr
	SUNWscgctl
	SUNWscgctlr
	SUNWscgreptc
	SUNWscgreptcu
	SUNWscgsmp
	SUNWscgman
	SUNWscgrepavsu
	SUNWscgrepsrdfu (SPARC only)
	SUNWscgrepsrdf
	SUNWscgrepavs

Solaris-Pakete für Sun Cluster-Software und -Agents

TABELLE 5–15 Sun Cluster-Softwarepakete für Solaris 9 OS

Produktkomponente	Pakete
Sun Cluster-Software	SUNWscdev
	SUNWscgds
	SUNWscman
	SUNWscnm
	SUNWscr
	SUNWscsal
	SUNWscvm (SPARC only)
	SUNWmdm
	SUNWscsam
	SUNWscsck
	SUNWscu
	SUNWscva
	SUNWscmasa
	SUNWscspm
	SUNWscspmu
	SUNWscspmr

TABELLE 5-16 Sun Cluster-Pakete für Solaris 10 OS

Produktkomponente	Pakete
Sun Cluster-Software	SUNWscdev
	SUNWscgds
	SUNWscman
	SUNWscnm
	SUNWscr
	SUNWscsal
	SUNWscvm (SPARC only)
	SUNWscu
	SUNWscva
	SUNWscspm
	SUNWscspmu
	SUNWscspmr
	SUNWmdmr
	SUNWmdmu
	SUNWscmasar
	SUNWscmasau
	SUNWscnmr
	SUNWscnmu
	SUNWscsckr
	SUNWscscku

TABELLE 5–17 Sun Cluster Agents für Sun Java System - Pakete für Solaris OS

Produktkomponente	Pakete
Application Server Data Service	SUNWscslas
Calendar Server Data Service	SUNWscics
Directory Server Data Service	SUNWldap-directory-ha
Instant Messaging Data Service	SUNWiimsc
Message Queue Data Service	SUNWscs1mq
Messaging Server Data Service	SUNWscims
Sun Cluster HA for Sun Java System HADB Data Service	SUNWschadb
Web Server Data Service	SUNWschtt

Web Server-Pakete für Solaris

TABELLE 5-18 Web Server-Pakete für Solaris OS

Produktkomponente	Pakete	
Web Server	SUNWwbsvr7	
	SUNWwbsvr7-cli	
	SUNWwbsvr7-dev	
	SUNWwbsvr7x	

Web Proxy Server

TABELLE 5-19 Web Proxy Server - Pakete für Solaris OS

Produktkomponente	Pakete
Web Proxy Server	SUNWproxy

Installierte Solaris-Pakete für gemeinsam genutzte Komponenten

TABELLE 5-20 Pakete für gemeinsam genutzte Komponenten für Solaris OS

Gemeinsam genutzte Komponente	Pakete	
Ant	SUNWant	
ACL (Apache Common Logging)	SUNWaclg	
Berkeley DB	SUNWbdb	SUNWbdbj
Common Agent Container	SUNWcacao SUNWcacaocfg SUNWcacaort SUNWcacaomon SUNWcacaowsvr	
FastInfoSet	SUNWfastinfoset	
ICU (International Components for Unicode)	SUNWicu SUNWicux (SPARC 8,9 only)	
J2SE (Java 2 Standard Edition) JDK 1.5	SUNWj5rt SUNWj5cfg SUNWj5dev SUNWj5dmo SUNWj5man	SUNWj5jmp SUNWj5rtx SUNWj5dvx SUNWj5dmx
JATO (Java Studio Enterprise Web Application Framework)	SUNWjato SUNWjatodoc	SUNWjatodmo
JavaHelp-Software	SUNWjhrt SUNWjhdev	SUNWjhdoc SUNWjhdem
Java Mail API	SUNWjmail	
JAXB (Java Architecture für XML Binding)	SUNWjaxb SUNWjaxb2	
JAF (JavaBeans Activation Framework)	SUNWjaf	
JAXP (Java API for XML Processing)	SUNWjaxp	
JAXR (Java API for XML Registries) Runtime	SUNWxrgrt	
JAX-RPC (Java API for XML-based Remote Procedure Call)	SUNWxrpcrt SUNWxrgrtcompat	

Gemeinsam genutzte Komponente	Pakete	
JAXWS (Java API für XML Web Services)	SUNWjaxws	
JDMK (Java Dynamic Management Kit)	SUNWjdmk-runtime SUNWjdmk-runtime-jmx	
ISTL (Java Server Pages Standard Tag Library)	SUNWjstl	
JSS (Java Security Services)	SUNWjss SUNWjssx (SPARC 8, 9 c	only)
KTSE (KT Search Engine)	SUNWktse	
LDAP C Language SDK	SUNWldk SUNWldapcsdk-dev SUNWldapcsdk-libs SUNWldapcsdk-tools	
LDAP Java SDK	SUNWljdk	
MA Core (Mobile Access Core)	SUNWamma SUNWammae SUNWma SUNWmae	
NSPR (Netscape Portable Runtime)	SUNWpr SUNWprx (SPARC) SUNWprd	
NSS (Netscape Security Services)	SUNWtls SUNWtlsx (SPARC 8, 9 c	only)
SAAJ (SOAP With Attachments API for Java)	SUNWxsrt SUNWxsrtcompat	
SASL (Simple Authentication Security Layer)	SUNWsasl SUNWsaslx (SPARC 8, 9	only)
Sun Explorer Data Collector	SUNWexplo SUNWexplj	SUNWexplu
Sun Java Monitoring Framework	SUNWmfwk-rt	
Sun Java Web Console	SUNWmcon SUNWmconr SUNWmcos	SUNWmcosx SUNWmctag
WSCL (Web Services Common Library)	SUNWwscl SUNWwsclcompat	

TABELLE 5-20 Pakete für gemeinsam genutzte Kompon	enten für Solaris OS (Fortsetzung)
Gemeinsam genutzte Komponente	Pakete
XWSS (XML Web Services Security)	SUNWxwss

Lokalisierte Solaris-Pakete

In diesem Abschnitt sind die lokalisierten Pakete zu den Produktkomponenten sowie die gemeinsam genutzten Komponenten aufgeführt, die lokalisiert wurden. Die Lokalisation der meisten Produkte wird als das globale All-in-One-Sprachpaket geliefert, das durch die Bezeichnung 110n gekennzeichnet ist.

Zu manchen Komponenten gibt es jedoch nach wie vor separate Pakete zu jeder Sprache. Diese Pakete sind in den einzelnen Sprachtabellen in diesem Abschnitt aufgeführt. Zu den lokalisierten Komponenten, die kein Teil des globalen Pakets sind, gehören Application Server, Message Queue, alle Sun Cluster-Komponenten, JavaBeans Activation Framework, Java Mail API, Mobile Access Core und Sun Java Web Console. Komponenten, die nicht einem globalen Sprachpaket oder einem separaten Sprachpaket aufgeführt sind, sind nicht lokalisiert. Die lokalisierten Paketnamen enthalten für die einzelnen Sprachpakete Zeichen, mit denen die Sprache gekennzeichnet wird. Bei einigen Paketen wurde nach dem Begriff "SUNW" im Paketnamen ein einzelnes Zeichen eingefügt. Das lokalisierte Paket für Web Server in japanischer Sprache trägt die Bezeichnung SUNWjwbsvr, die koreanische Version dieses Pakets trägt die Bezeichnung SUNWkwbsvr.

In folgender Tabelle werden die ein oder zwei Zeichen umfassenden Abkürzungen aufgelistet, durch die die Namen lokalisierter Pakete gekennzeichnet sind.

TABELLE 5–21 Sprachabkürzungen in Paketnamen

Sprache	Abkürzung mit einem Buchstaben	Zwei-Zeichen-Abkürzung
Chinesisch (vereinfacht)	sch	zh
Chinesisch (traditionell)	h	tw
Französisch	-F	fr
Deutsch	t	de
Japanisch	j	ja
Koreanisch	k	ko

TABELLE 5-21	Sprachabkürzungen in Paketnar	men (Fortsetzung)
Sprache	Abkürzung mit einem Buchstaben	Zwei-Zeichen-Abkürzung
Spanisch	e	es

Solaris globale Sprachpakete

TABELLE 5-22 Globale Sprachpakete für Solaris

Produktkomponente	Pakete
Access Manager	SUNWam-l10n
	SUNWamclnt-l10n
	SUNWamdistauth-l10n
Directory-Server	SUNWldap-directory-l10n
	SUNWldap-directory-client-l10n
	SUNWldap-shared-110n
	SUNWldap-console-gui-help-l10n
	SUNWldap-console-gui-l10n
Monitoring Console	SUNWjesmc-l10n
Portal Server und Portal SRA	SUNWamma-l10n
	SUNWportal-admin-l10n
	SUNWportal-base-l10n
	SUNWportal-portlets-l10n
	SUNWportal-search-l10n
	SUNWportal-sracore-l10n
	SUNWportal-sranetletporxy-l10n
Service Registry	SUNWsrvc-registry-deploy-l10n
	SUNWsrvc-registry-dev-l10n
Web Server	SUNWwbsvr7-l10n
	SUNWwbsvr7-cli-l10n
Web Proxy Server	SUNWproxy-l10n

Solaris-Pakete in vereinfachtem Chinesisch

TABELLE 5-23 Lokalisierte Solaris-Pakete in vereinfachtem Chinesisch

Produktkomponente	Pakete
Application Server	SUNWcasacee SUNWcascmnse SUNWcasu SUNWcasuee
Message Queue	SUNWciqu SUNWciquc
Sun Cluster Agents	SUNWcschtt SUNWcscslas SUNWcschadb SUNWcscslmq
Sun Cluster Geographic Edition	SUNWcscgctl SUNWcscgrepavsu SUNWcscgreptcu SUNWcscgrepsrdfu SUNWcscgspm
Sun Cluster-Software	SUNWcsc SUNWcscspmu SUNWcscspm
JavaMail Runtime	SUNWcjafo SWUNcjmailo SUNWcmailo
Java Beans Activation Framework	SUNWcjaf SUNWcjafo
Sun Java Web Console	SUNWcmcon SUNWcmctg

Solaris-Pakete in traditionellem Chinesisch

TABELLE 5-24 Lokalisierte Solaris-Pakete in traditionellem Chinesisch

Produktkomponente	Pakete
Application Server	SUNWhasacee
	SUNWhascmnse
	SUNWhasu
	SUNWhasuee

Produktkomponente	Pakete
Message Queue	SUNWhiqu
	SUNWhiquc
Sun Cluster Agents	SUNWhschtt
-	SUNWhscs1as
	SUNWhscs1mq
	SUNWhschadb
Sun Cluster-Software	SUNWhsc
	SUNWhscspm
	SUNWhscspmu
JavaMail Runtime	SUNWhjafo
	SWUNhjmailo
	SUNWhmailo
Java Beans Activation Framework	SUNWhjaf
	SUNWhjafo
Sun Java Web Console	SUNWhmcon
	SUNWhmctg

Französische Solaris-Pakete

TABELLE 5-25 Lokalisierte Solaris-Pakete in Französisch

Produktkomponente	Pakete
Application Server	SUNWfasacee SUNWfascmnse SUNWfasu SUNWfasuee
Message Queue	SUNWfiqu SUNWfiquc
Sun Cluster Agents	SUNWfschtt SUNWfscslas SUNWfschadb SUNWfscslmq
Sun Cluster-Software	SUNWfsc SUNWfscspmu SUNWfscspm
Java Beans Activation Framework	SUNWfjaf SUNWefafo

TABELLE 5-25 Lokalisierte Solaris-Pakete in Französisch	(Fortsetzung)
Produktkomponente	Pakete
JavaMail Runtime	SUNWfjafo SWUNfjmailo SUNWfmailo
Sun Java Web Console	SUNWfmcon SUNWfmctg

Deutsche Solaris-Pakete

TABELLE 5–26 Lokalisierte Solaris-Pakete in Deutsch

Produktkomponente	Pakete
Application Server	SUNWdasacee SUNWdascmnse SUNWdasu SUNWdasuee
Message Queue	SUNWdiqu SUNWdiquc
Sun Cluster Agents	SUNWdschtt SUNWdscslas SUNWdscslmq SUNWdschadb
Sun Cluster-Software	SUNWdsc SUNWdscspmu SUNWdscspm
Java Beans Activation Framework	SUNWdjaf SUNWdjafo
JavaMail Runtime	SUNWdjafo SWUNdjmailo SUNWdmailo
Sun Java Web Console	SUNWdmcon SUNWdmctg

Japanische Solaris-Pakete

TABELLE 5–27 Lokalisierte Solaris-Pakete in Japanisch

Produktkomponente	Pakete
Application Server	SUNWjasacee
	SUNWjascmnse
	SUNWjasu
	SUNWjasuee
Message Queue	SUNWjiqu
	SUNWjiquc
Sun Cluster Agents	SUNWjschtt
	SUNWjscs1as
	SUNWjschadb
	SUNWjscs1mq
Sun Cluster Geographic Edition	SUNWjscgregavsu
	SUNWjscgreptcu
	SUNWjscgrepsrdfu
	SUNWjscgman
	SUNWjscgctl
	SUNWjscgspm
Sun Cluster-Software	SUNWjsc
	SUNWjscspmu
	SUNWjscspm
	SUNWjscman
Java Beans Activation Framework	SUNWjjaf
	SUNWjjafo
JavaMail Runtime	SUNWjjafo
	SWUNjjmailo
	SUNWjmailo
Sun Java Web Console	SUNWjmcon
	SUNWjmctg

Koreanische Solaris-Pakete

TABELLE 5–28 Lokalisierte Solaris-Pakete in Koreanisch

Produktkomponente	Pakete
Application Server	SUNWkasacee
	SUNWkascmnse
	SUNWkasu
	SUNWkasuee
Message Queue	SUNWkiqu
	SUNWkiquc
Sun Cluster Agents	SUNWkschtt
	SUNWkscslas
	SUNWkschadb
	SUNWkscs1mq
Sun Cluster Geographic Edition	SUNWkscgctl
	SUNWkscgrepavsu
	SUNWkscgreptcu
	SUNWkscgrepsrdfu
	SUNWkscgspm
Sun Cluster-Software	SUNWksc
	SUNWkscspmu
	SUNWkscspm
Java Beans Activation Framework	SUNWkjaf
	SUNWkjafo
JavaMail Runtime	SUNWkjafo
	SWUNkjmailo
	SUNWkmailo
Sun Java Web Console	SUNWkmcon
	SUNWkmctg

Spanische Solaris-Pakete

TABELLE 5–29 Lokalisierte Solaris-Pakete in Spanisch

Produktkomponente	Pakete
Application Server	SUNWkasacee SUNWkascmnse
	SUNWkasu
	SUNWkasuee

TABELLE 5–29 Lokalisierte Solaris-Pakete in Spanisch Produktkomponente	(Fortsetzung)
Produktkomponente	rakete
Message Queue	SUNWeiqu
•	SUNWeiquc
Sun Cluster Agents	SUNWeschtt
· ·	SUNWeschadb
	SUNWescs1mq
	SUNWescs1as
Sun Cluster-Software	SUNWesc
	SUNWescspm
	SUNWescspmu
Java Beans Activation Framework	SUNWejaf
	SUNWejafo
JavaMail Runtime	SUNWemailo
	SWUNejmailo
	SUNWejafo
Sun Java Web Console	SUNWemcon
	SUNWemctg

Linux-Pakete

In diesem Abschnitt sind die mit dem Linux-Betriebssystem zusammenhängenden Java ES-Pakete aufgeführt.

- "Installationspakete für Linux" auf Seite 145
- "Deinstallationspakete für Linux" auf Seite 146
- "Installierte Linux-Pakete für Produktkomponenten" auf Seite 146
- "Installierte Linux-Pakete für gemeinsam genutzte Komponenten" auf Seite 152
- "Lokalisierte Linux-Pakete" auf Seite 153

Installationspakete für Linux

TABELLE 5–30 Installationspakete für Linux

Paket	Package-Name
Java ES All	sun-entsys5i
Application Platform Suite	sun-app-entsys5i

s5i
i
s5i

Deinstallationspakete für Linux

TABELLE 5-31 Deinstallationspakete für Linux

Paket	Package-Name
Java ES All	sun-entsys5
Application Platform Suite	sun-app-entsys5
Identity Management Suite	sun-ident-entsys5
Web Infrastructure Suite	sun-web-entsys5

Installierte Linux-Pakete für Produktkomponenten

In diesem Abschnitt werden die für die jeweiligen Java ES-Produktkomponenten installierten Linux-Pakete aufgelistet.

Access Manager-Pakete für Linux

TABELLE 5-32 Access Manager-Pakete für Linux

Produktkomponente	Pakete
Access Manager	<pre>sun-identity-samples sun-identity-sci sun-identity-clientsdk sun-identity-utils</pre>
Identity Management und Policy Services Core	sun-identity-services sun-identity-services-config
Administration Console	sun-identity-console sun-identity-password

TABELLE 5-32 Access Manager-Pakete für Linux (Formalise Linux)	ortsetzung)
Produktkomponente	Pakete
Common Domain Services for Federation Management	sun-identity-federation
Access Manager SDK	sun-identity-distauth sun-identity-console-sdk sun-identity-external sun-identity-sdk sun-identity-sdk-config sun-identity-clientsdk
Verteilte Authentifizierung	sun-identity-clientsdk sun-identity-distauth sun-identity-utils
Client-SDK	sun-identity-clientsdk sun-identity-utils
Session Failover-Client	sun-identity-sfodb

Application Server-Pakete für Linux

TABELLE 5–33 Application Server-Pakete für Linux

Produktkomponente	Pakete	
Application Server, Enterprise Edition	sun-asJdbcDrivers	
	sun-asacee	
	sun-ascml	
	sun-ascmn	
	sun-ascmnse	
	sun-asdem	
	sun-ashdm	
	sun-asjdoc	
	sun-asman	
	sun-asmanee	
	sun-asu	
	sun-asuee	
	sun-asut	
	sun-aswbcr	
Administration Client	sun-asac	
Load Balancing Plugin	sun-aslb	

Directory Preparation Tool Linux-Pakete

TABELLE 5-34 Directory Preparation Tool-Pakete für Linux

Produktkomponente	Pakete
Directory Preparation Tool	sun-comms-dssetup

Directory Server-Pakete für Linux

TABELLE 5-35 Directory Server-Pakete für Linux

Produktkomponente	Pakete
Directory Server Core Server	sun-ldap-directory
	sun-ldap-directory-client
	sun-ldap-directory-config
	sun-ldap-directory-dev
	sun-ldap-console-common
	sun-ldap-console-var
	sun-ldap-console-agent
	sun-ldap-directory-man
	sun-ldap-shared
Directory Service Control Center	sun-ldap-console-common
·	sun-ldap-console-gui
	sun-ldap-console-gui-help
	sun-ldap-console-var
	sun-ldap-directory-client
	sun-ldap-proxy-client
	sun-ldap-shared
Directory Proxy Server	sun-ldap-proxy
	sun-ldap-proxy-config
	sun-ldap-proxy-client
	sun-ldap-console-common
	sun-ldap-console-var
	sun-ldap-console-agent
	sun-ldap-proxy-man
	sun-ldap-shared

ABELLE 5-35 Directory Server-Pakete für Linux	(Fortsetzung)
Produktkomponente	Pakete
Befehlszeilen-Dienstprogramme in Directory Service	sun-ldap-console-cli
	sun-ldap-console-common
	sun-ldap-directory-client
	sun-ldap-proxy-client
	sun-ldap-console-var
	sun-ldap-console-agent
	sun-ldap-shared

HADB-Pakete für Linux

TABELLE 5–36 HADB-Pakete für Linux

Produktkomponente	Pakete	
HADB	sun-hadb-a	
	sun-hadb-c	
	sun-hadb-e	
	sun-hadb-i	
	sun-hadb-j	
	sun-hadb-m	
	sun-hadb-s	
	sun-hadb-v	
	sun-hadb-x	

Java DB Linux-Pakete

TABELLE 5-37 Java DB Linux-Pakete

Produktkomponente	Pakete	
Java DB	sun-javadb-client	
	sun-javadb-common	
	sun-javadb-core	
	sun-javadb-demo	
	sun-javadb-docs	
	sun-javadb-javadoc	

Message Queue-Pakete für Linux

TABELLE 5–38 Message Queue-Pakete für Linux

Produktkomponente	Pakete
Message Queue	sun-mq
	sun-mq-config
	sun-mq-var
	sun-mq-ent
	sun-mq-jaxm
	sun-mq-jmsclient
	sun-mq-xmlclient
	sun-mq-compat
	sun-mq-capi

Monitoring Console Linux-Pakete

TABELLE 5-39 Monitoring Console-Pakete für Linux

Produktkomponente	Pakete	
Monitoring Console	sun-jesmc sun-jesmcr	sun-mfwk-ma

Portal Server-Pakete für Linux

TABELLE 5-40 Portal Server-Pakete für Linux

sun-portal-admin
sun-portal-base
sun-portal-portlets
sun-portal-search
sun-webnfs

Portal Server Secure Remote Access-Paket für Linux

TABELLE 5-41 Portal Server SRA-Pakete für Linux

Produktkomponente	Pakete
Portal Server, Secure Remote Access Core	sun-portal-sracommon
	sun-portal-sracore
	sun-portal-sragateway
	sun-portal-sranetletproxy
	sun-portal-srarewriterproxy

Service Registry-Pakete für Linux

TABELLE 5-42 Service Registry-Pakete für Linux

Produktkomponente	Pakete
Service Registry	sun-srvc-registry-dev
	sun-srvc-registry-deploy

Web Server-Pakete für Linux

TABELLE 5-43 Web Server-Pakete für Linux

Produktkomponente	Pakete
Web Server	sun-webserver7
	sun-webserver7-cli
	sun-webserve7r-dev

Web Proxy Server-Pakete für Linux

TABELLE 5-44 Web Proxy Server-Pakete für Linux

Produktkomponente	Pakete
Web Proxy Server	sun-proxyserver

Installierte Linux-Pakete für gemeinsam genutzte Komponenten

TABELLE 5-45 Pakete gemeinsam genutzter Komponenten für Linux

Gemeinsam genutzte Komponente	Pakete
Ant	sun-ant
ACL (Apache Common Logging)	sun-aclg
Berkeley DB	sun-berkeleydatabase-core sun-berkeleydatabase-java
Common Agent Container	sun-cacaomon sun-cacaort sun-cacao-man sun-cacaort sun-cacaowsvr
FastInfoSet	sun-fastinfoset
ICU (International Components for Unicode)	sun-icu
J2SE (Java 2 Standard Edition, JDK)	jdk-1_5_0_06-linux-amd jdk-1_5_0_06-linux
JAF (JavaBeans Activation Framework)	SUNW-jaf
JavaHelp-Software	sun-javahelp
Java Mail API	sun-javamail
JAXB (Java Architecture for XML Binding)	sun-jaxb sun-jaxb2
JAXP (Java API for XML Processing)	sun-jaxp
JAXR (Java API for XML Registries)	sun-jaxr
JAX-RPC (Java API for XML-based Remote Procedure Call)	sun-jaxrpc
JAXWS (Java API für XML Web Services)	sun-jaxws
JDMK (Java Dynamic Management Kit) Runtime Library	sun-jdmk-runtime sun-jdmk-runtime-jmx
JSS (Java Security Services)	sun-jss sun-jss3

Gemeinsam genutzte Komponente	Pakete	
JSTL (Java Server Pages Standard Tag Library)	sun-jstl	
KTSE (KTSearch Engine)	sun-ktsearch	
LDAP C Language SDK	sun-ldapcsdk	
	sun-ldapcsdk-dev	
	sun-ldapcsdk-libs	
	sun-ldapcsdk-tools	
LDAP Java SDK	sun-ljdk	
MA Core (Mobile Access Core)	sun-mobileaccess	
,	sun-mobileaccess-config	
NSPR (Netscape Portable Runtime)	sun-nspr	
-	sun-nspr-devel	
NSS (Netscape Security Services)	sun-nss	
	sun-nss-devel	
SAAJ (SOAP With Attachments API for Java)	sun-saaj	
SASL (Simple Authentication Security Layer)	sun-sasl	
Sun Java Monitoring Framework	sun-mfwk-rt	
Sun Java Web Console	SUNWmcon	
	SUNWmconr	
	SUNWmcos	
	SUNWmcosx	
	SUNWmctag	
WSCL (Web Services Common Library)	sun-wscl	
XWSS (XML Web Services Security)	sun-xwss	

Lokalisierte Linux-Pakete

In diesem Abschnitt sind die lokalisierten Pakete zu den Produktkomponenten sowie die gemeinsam genutzten Komponenten aufgeführt, die lokalisiert wurden. Die Lokalisation der meisten Produkte wird als das globale All-in-One-Sprachpaket geliefert, das durch die Bezeichnung 110n gekennzeichnet ist.

Zu manchen Komponenten gibt es jedoch nach wie vor separate Pakete zu jeder Sprache. Diese Pakete sind in den einzelnen Sprachtabellen in diesem Abschnitt aufgeführt. Zu den lokalisierten Komponenten, die kein Teil des globalen Pakets sind, gehören Application Server, Message Queue, JavaBeans Activation Framework, Java Mail API, Mobile Access Core und Sun

Java Web Console. Komponenten, die nicht einem globalen Sprachpaket oder einem separaten Sprachpaket aufgeführt sind, sind nicht lokalisiert.

Die lokalisierten Paketnamen enthalten für die einzelnen Sprachpakete Zeichen, mit denen die Sprache gekennzeichnet wird. Das lokalisierte Paket für Message Queue in japanischer Sprache trägt die Bezeichnung sun-mq-ja, die koreanische Version dieses Pakets trägt die Bezeichnung sun-mq-ko.

Linux globale Sprachpakete

TABELLE 5-46 Globale Sprachpakete für Linux

Produktkomponente	Pakete
Access Manager	sun-identity-sdk-l10n
	sun-identity-distauth-l10n
	sun-identity-mobileaccess-l10n
	sun-identity-clientsdk-l10n
Directory-Server	sun-ldap-directory-l10n
	sun-ldap-directory-client-l10n
	sun-ldap-shared-110n
	sun-ldap-console-gui-l10n
Monitoring Console	sun-jesmc-l10n
Portal Server und Portal SRA	sun-portal-admin-l10n
	sun-portal-base-l10n
	sun-portal-portlets-l10n
	sun-portal-search-l10n
	sun-portal-sracore-l10n
	sun-portal-sracommon-l10n
	sun-portal-sranetletporxy-l10n
Service Registry	sun-srvc-registry-deploy-l10n
	sun-srvc-registry-dev-l10n
Web Server	sun-webserver-l10n
Web Proxy Server	sun-proxyserver-l10n

Linux-Pakete in vereinfachtem Chinesisch

TABELLE 5-47 Lokalisierte Linux-Pakete in vereinfachtem Chinesisch

Produktkomponente	Pakete	
Application Server	sun-asacee-zh_CN sun-ascmnse-zh_CN	
	sun-asu-zh_CN sun-asuee-zh_CN	
Message Queue	sun-mq-zh_CN	
JavaBeans Activation Framework	sun-jafo-zh_CN sun-jaf-zh_CN	
JavaMail Runtime	sun-jmail-zh_CN sun-jmailo-zh_CN	
Sun Java Web Console	SUNWcmcon SUNWemctg SUNWcmtcg	

Linux-Pakete in traditionellem Chinesisch

TABELLE 5-48 Lokalisierte Linux-Pakete in traditionellem Chinesisch

Produktkomponente	Pakete
Application Server	sun-asacee-zh_TW sun-ascmnse-zh_TW sun-asu-zh_TW sun-asuee-zh_TW
Message Queue	sun-mq-zh_TW
JavaBeans Activation Framework	sun-jaf-zh_TW sun-jafo-zh_TW
JavaMail Runtime	sun-jmail-zh_TW sun-jmailo-zh_TW
Sun Java Web Console	SUNWhmcon SUNWhmctg SUNWhmtcg

Französische Linux-Pakete

TABELLE 5-49 Lokalisierte Linux-Pakete in Französisch

Produktkomponente	Pakete	
Application Server	sun-asacee-fr	
	sun-ascmnse-fr	
	sun-asu-fr	
	sun-asuee-fr	
Message Queue	sun-mq-fr	
JavaBeans Activation Framework	sun-jaf-fr	
	sun-jafo-fr	
JavaMail Runtime	sun-jmail-fr	
	sun-jmailo-fr	
Sun Java Web Console	SUNWfmcon	
	SUNWfmctg	
	SUNWfmtcg	

Deutsche Linux-Pakete

TABELLE 5-50 Lokalisierte Linux-Pakete in Deutsch

Produktkomponente	Pakete
Application Server	sun-asacee-de sun-ascmnse-de sun-asu-de sun-asuee-de
Message Queue	sun-mq-de
JavaBeans Activation Framework	sun-jaf-de sun-jafo-de
JavaMail Runtime	sun-jmail-de sun-jmailo-de
Sun Java Web Console	SUNWdmcon SUNWdmctg SUNWdmtcg

Japanische Solaris-Pakete

 TABELLE 5-51
 Lokalisierte Linux-Pakete in Japanisch

Produktkomponente	Pakete	
Application Server	sun-asacee-ja	
	sun-ascmnse-ja	
	sun-asu-ja	
	sun-asuee-ja	
Message Queue	sun-mq-ja	
JavaBeans Activation Framework	sun-jaf-ja	
	sun-jafo-ja	
JavaMail Runtime	sun-jmail-ja	
	sun-jamilo-ja	
Sun Java Web Console	SUNWjmcon	
	SjNWemctg	
	SUNWjmtcg	

Koreanische Linux-Pakete

TABELLE 5-52 Lokalisierte Linux-Pakete in Koreanisch

Produktkomponente	Pakete	
Application Server	sun-asacee-ko sun-ascmnse-ko sun-asu-ko sun-asuee-ko	
Message Queue	sun-mq-ko	
JavaBeans Activation Framework	sun-jaf-ko sun-jafo-ko	
JavaMail Runtime	sun-jmail-ko sun-jamilo-ko	
Sun Java Web Console	SUNWkmcon SUNWkmctg SUNWkmtcg	

Spanische Linux-Pakete

TABELLE 5-53 Lokalisierte Linux-Pakete in Spanisch

-es
e-es
es
S
es
-es

HP-UX-Pakete

In diesem Abschnitt sind die mit dem HP-UX-Betriebssystem zusammenhängenden Java ES-Pakete aufgeführt.

- "Installationspakete für HP-UX" auf Seite 158
- "Deinstallationspakete für HP-UX" auf Seite 159
- "Installierte HP-UX-Pakete für Produktkomponenten" auf Seite 159
- "Installierte HP-UX-Pakete für gemeinsam genutzte Komponenten" auf Seite 164
- "Lokalisierte HP-UX-Pakete" auf Seite 166

Installationspakete für HP-UX

TABELLE 5-54 Installationspakete für HP-UX

Paket	Package-Name
Java ES All	sun-entsys5i
Application Platform Suite	sun-app-entsys5i
Identity Management Suite	sun-ident-entsys5i

TABELLE 5–54 Installationspakete für HP-UX	(Fortsetzung)
Paket	Package-Name
Web Infrastructure Suite	sun-web-entsys5i

Deinstallationspakete für HP-UX

TABELLE 5-55 Deinstallationspakete für HP-UX

Komponente	Package-Name
Java ES All	sun-entsys5
Application Platform Suite	sun-app-entsys5
Identity Management Suite	sun-ident-entsys5
Web Infrastructure Suite	sun-web-entsys5

Installierte HP-UX-Pakete für Produktkomponenten

In diesem Abschnitt sind die installierten HP-UX-Pakete zu allen Java ES-Produktkomponenten aufgeführt.

Access Manager HP-UX-Pakete

TABELLE 5-56 Access Manager Pakete für HP-UX

Produktkomponente	Pakete
Access Manager	sun-identity-samples sun-identity-sci sun-identity-clientsdk sun-identity-utils
Identity Management und Policy Services Core	sun-identity-services sun-identity-services-config
Administration Console	sun-identity-console sun-identity-password
Common Domain Services for Federation Management	sun-identity-federation

TABELLE 5-56 Access Manager Pakete für HP-UX	(Fortsetzung)
Produktkomponente	Pakete
Access Manager SDK	<pre>sun-identity-distauth sun-identity-console-sdk sun-identity-external sun-identity-sdk sun-identity-sdk-config sun-identity-clientsdk</pre>
Verteilte Authentifizierung	<pre>sun-identity-clientsdk sun-identity-distauth sun-identity-utils</pre>
Client-SDK	sun-identity-clientsdk sun-identity-utils
Session Failover-Client	sun-identity-sfodb

Application Server HP-UX-Pakete

TABELLE 5–57 Application Server-Pakete für HP-UX

Produktkomponente	Pakete
Application Server, Enterprise Edition	sun-asJdbcDrivers
	sun-asacee
	sun-ascml
	sun-ascmn
	sun-ascmnse
	sun-asdem
	sun-ashdm
	sun-asjdoc
	sun-asman
	sun-asmanee
	sun-asu
	sun-asuee
	sun-asut
	sun-aswbcr
Administration Client	sun-asac
Load Balancing Plugin	sun-aslb

Directory Server HP-UX-Pakete

TABELLE 5-58 Directory Server-Pakete für HP-UX

Produktkomponente	Pakete
Directory Server Core Server	sun-ldap-directory
	sun-ldap-directory-client
	sun-ldap-directory-config
	sun-ldap-directory-dev
	sun-ldap-console-common
	sun-ldap-console-var
	sun-ldap-console-agent
	sun-ldap-directory-man
	sun-ldap-shared
Directory Service Control Center	sun-ldap-console-common
	sun-ldap-console-gui
	sun-ldap-console-gui-help
	sun-ldap-console-var
	sun-ldap-directory-client
	sun-ldap-proxy-client
	sun-ldap-shared
Directory Proxy Server	sun-ldap-proxy
	sun-ldap-proxy-config
	sun-ldap-proxy-client
	sun-ldap-console-common
	sun-ldap-console-var
	sun-ldap-console-agent
	sun-ldap-proxy-man
	sun-ldap-shared
Befehlszeilen-Dienstprogramme in Directory Service	sun-ldap-console-cli
,	sun-ldap-console-common
	sun-ldap-directory-client
	sun-ldap-proxy-client
	sun-ldap-console-var
	sun-ldap-shared

HADB HP-UX-Pakete

TABELLE 5-59 HADB-Pakete für HP-UX

Produktkomponente	Pakete	
HADB	sun-hadb-c	
	sun-hadb-j	
	sun-hadb-m	
	sun-hadb-x	

Java DB HP-UX-Pakete

TABELLE 5-60 Java DB HP-UX-Pakete

Produktkomponente	Pakete	
Java DB	sun-javadb-client	
	sun-javadb-common	
	sun-javadb-core	
	sun-javadb-demo	
	sun-javadb-docs	
	sun-javadb-javadoc	

Message Queue HP-UX-Pakete

TABELLE 5-61 Message Queue-Pakete für HP-UX

Produktkomponente	Pakete	
Message Queue	sun-mq	
	sun-mq-config	
	sun-mq-var	
	sun-mq-ent	
	sun-mq-jaxm	
	sun-mq-jmsclient	
	sun-mq-xmlclient	
	sun-mq-capi	

Monitoring Console HP-UX-Pakete

TABELLE 5-62 Monitoring Console-Pakete für HP-UX

Produktkomponente	Pakete	
Monitoring Console	sun-jesmc	
	sun-jesmcr	
	sun-mfwk-ma	

Portal Server HP-UX-Pakete

TABELLE 5-63 Portal Server-Pakete für HP-UX

Pakete
sun-portal-admin sun-portal-base sun-portal-portlets sun-portal-search sun-webnfs

Portal Server Secure Remote Access HP-UX-Pakete

TABELLE 5-64 Portal Server SRA-Pakete für HP-UX

Produktkomponente	Pakete
Portal Server, Secure Remote Access Core	sun-portal-sracommon
	sun-portal-sracore
	sun-portal-sragateway
	sun-portal-sranetletproxy
	sun-portal-srarewriterproxy

Service Registry HP-UX-Pakete

TABELLE 5-65 Service Registry-Pakete für HP-UX

Produktkomponente	Pakete
Service Registry	sun-srvc-registry-dev sun-srvc-registry-deploy

Web Proxy Server HP-UX-Pakete

TABELLE 5-66 Web Proxy Server-Pakete für HP-UX

Produktkomponente	Pakete
Web Proxy Server	sun-proxyserver

Web Server HP-UX-Pakete

TABELLE 5-67 Web Server-Pakete für HP-UX

Produktkomponente	Pakete
Web Server	sun-webserver7
	sun-webserver7-cli
	sun-webserver7-dev

Installierte HP-UX-Pakete für gemeinsam genutzte Komponenten

In der folgenden Tabelle sind die Namen der HP-UX-Pakete aufgeführt, die für die einzelnen gemeinsam genutzten Komponenten verteilt werden.

TABELLE 5-68 Pakete der gemeinsam genutzten Komponenten für HP-UX

Gemeinsam genutzte Komponente	Pakete
Ant	sun-ant
ACL (Apache Common Logging)	sun-aclg
Berkeley DB (gebündelt)	sun-berkeleydatabase-core
	sun-berkeleydatabase-java
Common Agent Container	sun-cacaomon
	sun-cacaort
	sun-cacaowsvr
FastInfoSet	sun-fastinfoset
ICU (International Components for Unicode)	sun-icu
JAF (JavaBeans Activation Framework)	sun-jaf

Gemeinsam genutzte Komponente	Pakete
JATO (Java Studio Enterprise Web Application Framework)	sun-jato sun-jatodmo sun-jatodoc
JavaHelp-Software	sun-javahelpruntime
Java Mail API	sun-javamail
JAXB (Java Architecture for XML Binding)	sun-jaxb sun-jaxb2
JAXP (Java API for XML Processing)	sun-jaxp
JAXR (Java API for XML Registries)	sun-jaxr
JAX-RPC (Java API for XML-based Remote Procedure Call)	sun-jaxrpc
JAXWS (Java API für XML Web Services)	sun-jaxws
JDMK (Java Dynamic Management Kit)	sun-jdmk-runtime sun-jdmk-runtime-jmx
JSS (Java Security Services)	sun-jss sun-jss3
JSTL (Java Server Pages Standard Tag Library)	sun-jstl
KTSE (KTSearch Engine)	sun-ktsearch
LDAP C Language SDK	sun-ldapcsdk sun-ldapcsdkx sun-ldapcsdk-dev sun-ldapcsdk-libs sun-ldapcsdk-tools
LDAP Java SDK	sun-ljdk
MA Core (Mobile Access Core)	sun-mobileaccess sun-mobileaccess-config sun-mobileaccess-core
NSPR (Netscape Portable Runtime)	sun-nspr sun-nspr-devel
NSS (Netscape Security Services)	sun-nss sun-nss-devel sun-nssu
SAAJ (SOAP With Attachments API for Java)	sun-saaj
SASL (Simple Authentication Security Layer)	sun-sasl

TABELLE 5-68 Pakete der gemeinsam genutzten Komponenten für HP-UX (Fortsetzung)		
Gemeinsam genutzte Komponente	Pakete	
Sun Java Monitoring Framework	sun-mfwk-rt	
Sun Java Web Console	sun-mcon	
	sun-mconr	
	sun-mcos	
	sun-mcosx	
	sun-mctag	
WSCL (Web Services Common Library)	sun-wscl	
XWSS (XML Web Services Security)	sun-xwss	

Lokalisierte HP-UX-Pakete

In diesem Abschnitt sind die lokalisierten Pakete zu den Produktkomponenten sowie die gemeinsam genutzten Komponenten aufgeführt, die lokalisiert wurden. Die Lokalisation der meisten Produkte wird als das globale All-in-One-Sprachpaket geliefert, das durch die Bezeichnung l10n gekennzeichnet ist.

Zu manchen Komponenten gibt es jedoch nach wie vor separate Pakete zu jeder Sprache. Diese Pakete sind in den einzelnen Sprachtabellen in diesem Abschnitt aufgeführt. Zu den lokalisierten Komponenten, die kein Teil eines globalen Pakets sind, gehören Application Server, Message Queue und Sun Java Web Console. Komponenten, die nicht einem globalen Sprachpaket oder einem separaten Sprachpaket aufgeführt sind, sind nicht lokalisiert.

Die lokalisierten Paketnamen enthalten für die einzelnen Sprachpakete Zeichen, mit denen die Sprache gekennzeichnet wird. Das lokalisierte Paket für Messaging Server in japanischer Sprache trägt die Bezeichnung sun-asacee-ja, die koreanische Version dieses Pakets trägt die Bezeichnung sun-asacee-ko.

HP-UX globale Sprachpakete

TABELLE 5-69 Globale Sprachpakete für HP-UX

Produktkomponente	Pakete
Access Manager	sun-identity-sdk-l10n sun-identity-distauth-l10n sun-identity-clientsdk-l10n

TABELLE 5-69 Globale Sprachpakete für HP-UX Produktkomponente	Pakete
Directory-Server	sun-ldap-directory-l10n
Directory server	sun-ldap-directory-client-l10n
	sun-ldap-shared-110n
	sun-ldap-proxy-client
	sun-ldap-proxy
	sun-ldap-console-gui-help-l10n
	sun-ldap-console-gui-l10n
Mobile Access Core	sun-mobileaccess-l10n
Monitoring Console	sun-jesmc-l10n
Portal Server und Portal SRA	sun-portal-admin-l10n
	sun-portal-base-l10n
	sun-portal-portlets-l10n
	sun-portal-search-l10n
	sun-portal-sracore-l10n
	sun-portal-sracommon-l10n
	sun-portal-sranetletporxy-l10n
Service Registry	sun-srvc-registry-deploy-l10n
	sun-srvc-registry-dev-l10n
Web Server	sun-webserver7-l10n
	sun-webserver7-cli-l10n
Web Proxy Server	sun-proxyserver-l10n

HP-UX-Pakete in vereinfachtem Chinesisch

TABELLE 5-70 Lokalisierte HP-UX-Pakete in vereinfachtem Chinesisch

Produktkomponente	Pakete	
Application Server	sun-asacee-zh_CN	
	sun-ascmnse-zh_CN	
	sun-asu-zh_CN	
	sun-asuee-zh_CN	
Message Queue	sun-mq-zh_CN	
Sun Java Web Console	sun-cmcon	
	sun-cmctg	

HP-UX-Pakete in traditionellem Chinesisch

TABELLE 5-71 Lokalisierte HP-UX-Pakete in traditionellem Chinesisch

Produktkomponente	Pakete	
Application Server	sun-asacee-zh_TW	
	sun-ascmnse-zh_TW	
	sun-asu-zh_TW	
	sun-asuee-zh_TW	
Message Queue	sun-mq-zh_TW	
Sun Java Web Console	sun-hmcon	
	sun-hmctg	

HP-UX-Pakete in Französisch

TABELLE 5-72 Lokalisierte HP-UX-Pakete in Französisch

sun-asacee-fr sun-ascmnse-fr
sun-ascmnse-fr
sun-asu-fr
sun-asuee-fr
sun-mq-fr
sun-fmcon
sun-fmctg
_

HP-UX-Pakete in Deutsch

TABELLE 5-73 Lokalisierte HP-UX-Pakete in Deutsch

Produktkomponente	Pakete
Application Server	sun-asacee-de
	sun-ascmnse-de
	sun-asu-de
	sun-asuee-de
Message Queue	sun-mq-de

TABELLE 5-73 Lokalisierte HP-UX-Pakete in Deutsch	(Fortsetzung)
Produktkomponente	Pakete
Sun Java Web Console	sun-dmcon
	sun-dmctg

HP-UX-Pakete in Japanisch

 TABELLE 5-74
 Lokalisierte HP-UX-Pakete in Japanisch

Produktkomponente	Pakete	
Application Server	sun-asacee-ja sun-ascmnse-ja sun-asu-ja	
Message Queue	sun-asuee-ja sun-mq-ja	
Sun Java Web Console	sun-jmcon sun-jmctg	

HP-UX-Pakete in Koreanisch

TABELLE 5-75 Lokalisierte HP-UX-Pakete in Koreanisch

Produktkomponente	Pakete	
Application Server	sun-asacee-ko sun-ascmnse-ko sun-asu-ko	
Message Queue	sun-mq-ko	
Sun Java Web Console	sun-kmcon sun-kmctg	

HP-UX-Pakete in Spanisch

TABELLE 5-76 Lokalisierte HP-UX-Pakete in Spanisch

Produktkomponente	Pakete
Application Server	sun-asacee-es sun-ascmnse-es sun-asu-es sun-asuee-es
Message Queue	sun-mq-es
Sun Java Web Console	sun-emcon sun-emctg

Index

A	AS_JMX_PORT, Statusdateiparameter, 65
Access Manager	AS_MASATER_PASSWORD, Statusdateiparameter, 66
Arbeitsblätter, 92-99	AS_PASSWORD, Statusdateiparameter, 65
Installationstypen, 46, 53, 54	AS_WEB_SERVER_LOCATION, Statusdateiparameter, 67
Konfigurationsinformationen, 45	AS_WEB_SERVER_PLUGIN_TYPE,
Pakete, 128, 146, 159	Statusdateiparameter, 67
Standard-Ports, 35	ASNA_ADMIN_HOST_NAME, Statusdateiparameter, 66
Standardverzeichnis, 32	ASNA_ADMIN_PORT, Statusdateiparameter, 67
Access Manager SDK, Arbeitsblätter, 99-103	ASNA_ADMIN_USER_NAME, Statusdateiparameter, 66
Access Manager-SDK	ASNA_MASTER_PASSWORD, Statusdateiparameter, 66
Konfigurationsinformationen, 59	ASNA_NODE_AGENT_NAMET, Statusdateiparameter, 67
ACL-Paket, 136	ASNA_PASSWORD, Statusdateiparameter, 66
Administration Client-Paket, 129	
Allgemeine Servereinstellungen, 44-45	
AM_ENC_PWD, Statusdateiparameter, 61	В
AM_ENC_PWD Statusdateiparameter, 47	Berkeley DB-Paket, 136, 152, 164
AM_REALM, 46	Deriverey DD Turce, 130, 132, 101
Ant-Paket, 136, 152, 164	
Apache-(ACL-)Paket, 136	
Apache Logging-Paket, 152, 164	C
Application Server	CCCP_UPGRADE_EXTERNAL_INCOMPATIBLE_JDK,
Arbeitsblätter, 103-106	Statusdateiparameter, 89
Konfigurationsinformationen, 64-67	CDS_DEPLOY_URI, Statusdateiparameter, 51, 57
Pakete, 129, 147, 160	CMN_ADMIN_PASSWORD, 45
Parameter für Knotenagent, 66-67	CMN_ADMIN_USER, 45
Standard-Ports, 35	CMN_AS_DOMAINDIR, Statusdateiparameter, 32
Standardverzeichnis, 32	CMN_AS_INSTALLDIR, Statusdateiparameter, 32
Arbeitsblätter für Installationstyp "Jetzt	CMN_DOMAIN_NAME, Statusdateiparameter, 44, 45
installieren,, 91-125	CMN_HADB_INSTALLDIR, Statusdateiparameter, 32
AS_ADMIN_PORT, Statusdateiparameter, 65	CMN_HOST_NAME, Statusdateiparameter, 44
AS_ADMIN_USER_NAME, Statusdateiparameter, 65	CMN_IPADDRESS, Statusdateiparameter, 45
AS_HTTP_PORT, Statusdateiparameter, 65	CMN_IS_INSTALLDIR, Statusdateiparameter, 32

CMN_MC_INSTALLDIR, Statusdateiparameter, 33	DSEE_DN_MANAGER, 69
CMN_PS_INSTALLDIR, Statusdateiparameter, 33	DSEE_INSTANCE_DIR, Statusdateiparameter, 32
CMN_REG_SERVER_ROOT, Statusdateiparameter, 34	DSEE_INSTANCE_DIRECTORY, 68
CMN_SRA_INSTALLDIR, Statusdateiparameter, 33	DSEE_INSTANCE_GROUP, 69
CMN_SYSTEM_GROUP, 45	DSEE_INSTANCE_INSTANCE_SSL_PORT, 69
CMN_SYSTEM_USER, 45	DSEE INSTANCE PASSWORD, 69
CMN_WPS_INSTALLDIR, Statusdateiparameter, 34	DSEE_INSTANCE_PORT, 69
CMN_WS_INSTANCE_DIR, 67	DSEE_INSTANCE_USER, 69
CMN_WS_INSTANCEDIR, Statusdateiparameter, 34	
Common Agent Container, Standard-Ports, 35	DSEE_SUFFIX, 69
Common Agent Container-Paket, 136, 152, 164	
CONFIG_TYPE, Statusdateiparameter, 89	
CONSOLE_DEPLOY_URI, Statusdateiparameter, 53, 54, 55	F
CONSOLE_HOST, Statusdateiparameter, 53, 55	FastInfoSet-Paket, 136, 152, 164
CONSOLE_PORT, Statusdateiparameter, 54, 56	1 astimoset 1 axet, 150, 152, 104
CONSOLE_PROTOCOL, Statusdateiparameter, 52	
CONSOLE_REMOTE, Statusdateiparameter, 53	
COOKIE_DOMAIN_LIST, Statusdateiparameter, 52, 56, 64	G
CREATE_INSTANCE, 68,70	Gemeinsam genutzte Komponenten
	Pakete, 136-138, 152-153, 164
	Glossar, Link zu, 15
D	Glossur, Ellik Zu, 13
Deinstallation LIP LIV 150	
HP-UX, 159 Linux-Pakete, 146	Н
Solaris-Pakete, 128	HADB
DeploymentServer, Statusdateiparameter, 89	Arbeitsblatt, 108
Directory Preparation Tool	Konfigurationsinformationen, 70-71
Pakete, 130, 148	Pakete, 131, 149, 162
Standardverzeichnis, 32	Standard-Ports, 35
Directory Proxy Server	Standardverzeichnis, 32
Standard-Ports, 35	HADB_ALLOW_GROUPMANAGE, Statusdateiparameter, 71
Standardverzeichnis, 32	-
Directory Server	HADB_AUTO_START, Status dateiparameter, 70
Arbeitsblätter, 106-107	HADB_DEFAULT_ADMINPORT, Status date iparameter, 70
Konfigurationsinformationen, 68-70	HADB_DEFAULT_GROUP, Statusdateiparameter, 70
Pakete, 130, 148, 161	HADB_DEFAULT_RESDIR, Statusdateiparameter, 70
Standard-Ports, 35	HP-UX
Standardverzeichnis, 32	Lokalisierte Pakete, 166-170
Directory Server Core, Standardverzeichnis, 32	Pakete, 158-159
Directory Service Control Center,	Verteilungspakete, 29-30
Standardverzeichnis, 32	HTTPS-Port, 65
Domänenadministration für Application Server. 64-67	

DSEE_BASE, Statusdateiparameter, 32

1	J
ICU-Paket, 136, 152, 164	J2SE-Paket, 136, 152
Installation	JAF-Paket, 136, 152, 164
HP-UX-Pakete, 158-159	JATO-Paket, 136, 165
Linux-Pakete, 145-146	Java DB
Solaris-Pakete, 127-128	Pakete, 131, 149, 162
Standardverzeichnisse, 31	Standard-Ports, 35
IS_ADMIN_USER_ID, Statusdateiparameter, 60	Standardverzeichnis, 33
IS_ADMIN_USER_ID Statusdateiparameter, 46	Java Mail-Paket, 136, 152, 165
IS_ADMINPASSWD, Statusdateiparameter, 60	JAVADB_BASEDIR, Statusdateiparameter, 33
IS_ADMINPASSWD Statusdateiparameter, 46	JavaHelp-Pake, 136
IS_DIRMGR, Statusdateiparameter, 62	JavaHelp-Paket, 152, 165
IS_DIRMGRDN, Statusdateiparameter, 57	JAX-RPC-Paket, 136, 152, 165
IS_DIRMGRPASSWD, Statusdateiparameter, 57, 62	JAXB-Paket, 136, 152, 165
IS_DS_HOSTNAME, Statusdateiparameter, 57, 61	JAXP-Paket, 136, 152, 165 JAXR-Paket, 136, 152, 165
IS_DS_PORT, Statusdateiparameter, 57, 61	JDMK-Paket, 137, 152, 165
IS_IAS81_ADMIN Statusdateiparameter, 48	JMX-Port, 65
IS_IAS81_ADMINPASSWORD Statusdateiparameter, 49	JSS-Paket, 137, 152, 165
IS_IAS81_ADMINPORT Statusdateiparameter, 48	JSTL-Paket, 137, 153
IS_IAS81INSTANCE_PORT Statusdateiparameter, 48	
IS_LDAP_USER, Statusdateiparameter, 60	
IS_LDAP_USER Statusdateiparameter, 47	
IS_LDAPUSERPASSWD, Statusdateiparameter, 60	K
IS_LDAPUSERPASSWD Statusdateiparameter, 47	Knotenagent für Application Server, 66-67
IS_LOAD_DIT, Statusdateiparameter, 58, 63	Konfigurationsinformationen
IS_ORG_NAMING_ATTR, Statusdateiparameter, 59, 63	Access Manager, 45
IS_ORG_OBJECT_CLASS, Statusdateiparameter, 58, 63	Access Manager-SDK, 59
IS_ROOT_SUFFIX, Statusdateiparameter, 57, 61	Application Server, 64-67
IS_SERVER_HOST, 64	Directory Server, 68-70
IS_SERVER_HOST, Statusdateiparameter, 51, 56	HADB, 70-71 Portal Server Secure Remote Access, 78-83
IS_SERVER_PORT, 64	Sammeln, 39-90
IS_SERVER_PROTOCOL, 64	SRA GATEWAY PROTOCOL, 79
IS_USER_NAMING_ATTR, 62	Terminologie, 42-43
IS_USER_NAMING_ATTR, Statusdateiparameter, 59, 63	Web Server, 84-88
IS_USER_OBJECT_CLASS, Statusdateiparameter, 59, 63	KTSE-Paket, 137, 153, 165
IS_WS_ADMIN_ID Statusdateiparameter, 49	
IS_WS_ADMIN_PASSWORD Statusdateiparameter, 50	
IS_WS_DOC_DIR, 50	
IS_WS_HOST_NAME Statusdateiparameter, 49	L
IS_WS_INSTANCE_DIR Statusdateiparameter, 50	LDAP C SDK-Paket, 137, 153, 165
IS_WS_INSTANCE_PORT Statusdateiparameter, 50	LDAP Java SDK-Paket, 137, 153, 165
IS_WS_PROTOCOL, 50	Legacy-Modus (Access Manager), 46
IS WSHOST NAME, 63	LICENSE TYPE, Statusdateiparameter, 90

Linux	Pakete (Fortsetzung)
Lokalisierte Pakete, 153-158	Message Queue, 132, 150, 162
Pakete, 145-146	Monitoring Console, 132, 150, 163
Verteilungspakete, 26-29	Portal Server, 132, 150, 163
LOCALE, Statusdateiparameter, 90	Portal Server Secure Remote Access, 133, 151, 163
•	Service Registry, 133, 151, 163
	Solaris OS, 127-128, 128
	Sun Cluster Geographic Edition, 133
M	Sun Cluster-Software, 134
MA Core-Paket, 137, 153, 165	Web Proxy Server, 135, 151, 164
Message Queue	Web Server, 135, 151, 164
Pakete, 132, 150, 162	PASSWORD_SERVICE_DEPLOY_URI,
Standard-Ports, 36	Statusdateiparameter, 52, 55
Standardverzeichnis, 33	Passwortwahl für Admin-Konto, 44
Monitoring Console	Portal Server
Pakete, 132, 150, 163	Arbeitsblätter, 108-115
Standard-Ports, 36	Konfigurationsinformationen, 71
Monitoring Framework-Paket, 137, 153, 166	Pakete, 132, 150, 163
	Standardverzeichnis, 33
	Portal Server Secure Remote Access
A.1	Arbeitsblätter, 115-119
N	Konfigurationsinformationen, 78-83
NSPR-Paket, 137, 153, 165	Pakete, 133, 151, 163
NSS-Paket, 137, 153, 165	Standard-Ports, 36
	Standardverzeichnis, 33
	Portnummern, Standardinstallation, 34
P	PS_COMMUNITY_PORTAL, 78
	PS_DEPLOY_ADMIN, Statusdateiparameter, 73, 75, 77
Pakete	PS_DEPLOY_ADMIN_HOST, 74,77
Access Manager, 128, 146, 159 Administration Client, 129	PS_DEPLOY_ADMIN_HOST, Statusdateiparameter, 75
Administration Cheft, 129 Application Server, 129, 147, 160	PS_DEPLOY_ADMIN_PASSWORD,
Directory Preparation Tool, 130, 148	Statusdateiparameter, 73, 75, 77
Directory Server, 130, 148, 161	PS DEPLOY ADMIN PORT, 74,77
Gemeinsam genutzte Komponenten, 136-138,	PS_DEPLOY_ADMIN_PORT, Statusdateiparameter, 72, 75
152-153	PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL, 77
Gemeinsam genutzte Komponenten	PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL,
components, 164	Statusdateiparameter, 73, 74, 75
HADB, 131, 149, 162	PS_DEPLOY_DIR, Statusdateiparameter, 72, 73, 76
HP-UX, 158-159	PS_DEPLOY_DOCROOT, Statusdateiparameter, 72, 76
Java DB, 131, 149, 162	PS DEPLOY DOMAIN, 73
Linux, 145-146, 146	PS_DEPLOY_DOMAIN, Statusdateiparameter, 72
Listen, 127-170	PS DEPLOY INSTANCE, Statusdateiparameter, 76
Lokalisierte, 138-145, 153-158, 166-170	PS DEPLOY INSTANCE DIR, Statusdateiparameter, 72,
Lokalisierte Pakete, 138-145, 153-158, 166-170	75
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

PS_DEPLOY_JDK_DIR, Statusdateiparameter, 76	Sprachpakete
PS_DEPLOY_NODE, Statusdateiparameter, 76	für HP-UX, 166-170
PS_DEPLOY_NOW, 75	für Linux, 153-158
PS_DEPLOY_PORT, Statusdateiparameter, 72, 74, 75, 76	für Solaris OS, 138-145
PS_DEPLOY_PRODUCT_DIR, Statusdateiparameter, 74	SRA_CERT_CITY, Statusdateiparameter, 83
PS_DEPLOY_PROTOCOL, Statusdateiparameter, 73, 75, 76	SRA_CERT_COUNTRY, Statusdateiparameter, 83
PS_DEPLOY_TYPE, 71	SRA_CERT_DIVISION, Statusdateiparameter, 83
PS_DEPLOY_URI, Statusdateiparameter, 78	SRA_CERT_ORGANIZATION, Statusdateiparameter, 83
PS_DEVELOPER_PORTAL, 78	SRA_CERT_PASSWORD, Statusdateiparameter, 83
PS_ENTERPRISE_PORTAL, 78	SRA_CERT_STATE, Statusdateiparameter, 83
PS_INSTANCE_DIR, Statusdateiparameter, 74	SRA_GATEWAY_DOMAIN, 79
PS_INSTANCE_ID, 78	SRA_GATEWAY_PORT, 79
PS_PORTAL_ID, 77	SRA_GATEWAY_PROFILE, Statusdateiparameter, 79
PS_PORTALACCESS_URL, 77	SRA_GATEWAY_PROTOCOL, 79
PS SEARCH ID, 77	SRA_GW_DOMAIN, Statusdateiparameter, 80
PSDEPLOYTYPE, Statusdateiparameter, 89	SRA_GW_HOSTNAME, 80
PSP_EXIT_ON_DEPENDENCY_WARNING,	SRA_GW_IPADDRESS, Statusdateiparameter, 80
Statusdateiparameter, 90	SRA_GW_PORT, Statusdateiparameter, 80
PSP_LOG_CURRENTLY_INSTALLED,	SRA_GW_PROFILE, Statusdateiparameter, 80
Statusdateiparameter, 90	SRA_GW_PROTOCOL, Statusdateiparameter, 80
PSP_SELECTED_COMPONENTS, Statusdateiparameter, 90	SRA_GW_SUBDOMAIN, 80
	SRA_LOG_USER_PASSWORD, 79
	SRA_NLP_DOMAIN, Statusdateiparameter, 81
	SRA_NLP_GATEWAY_PROFILE, Statusdateiparameter, 81
R	SRA_NLP_HOSTNAMEStatusdateiparameter, 81
Realm-Modus (Access Manager), 46	SRA_NLP_IPADDRESS, Statusdateiparameter, 81
	SRA_NLP_PORT, Statusdateiparameter, 81
	SRA_NLP_SUBDOMAIN, Statusdateiparameter, 81
	SRA_RWP_DOMAIN, Statusdateiparameter, 82
S	SRA_RWP_GATEWAY_PROFILE, Statusdateiparameter, 82
SAAJ-Paket, 137, 153, 165	SRA_RWP_HOSTNAME, Statusdateiparameter, 82
Sammeln von Konfigurationsinformationen, 39-90	SRA_RWP_IPADDRESS, Statusdateiparameter, 82
SASL-Paket, 137, 153, 165	SRA_RWP_PORT, Statusdateiparameter, 82
SERVER_DEPLOY_URI, Statusdateiparameter, 51, 56, 64	SRA_RWP_SUBDOMAIN, Statusdateiparameter, 82
SERVER_HOST, Statusdateiparameter, 51, 56	SRA_SERVER_DOMAIN, 79
Service Registry	SRA_SWITCH_CORE, 78
Pakete, 133, 151, 163	Statusdateiparameter
Standard-Ports, 36	$AM_ENC_PWD, 47,61$
Standardverzeichnis, 34	AM_REALM, 46
Solaris OS	AS_ADMIN_PORT, 65
Lokalisierte Pakete, 138-145	AS_ADMIN_USER_NAME, 65
Pakete, 127-128	AS_HTTP_PORT, 65
Solaris SPARC, Verteilungspakete, 19-23	AS_JMX_PORT, 65
Solaris x86, Verteilungspakete, 23-26	AS_MASTER_PASSWORD, 66

Statusdateiparameter (Fortsetzung)	Statusdateiparameter (Fortsetzung)
AS PASSWORD, 65	DSEE_INSTANCE_SSL_PORT, 69
AS_WEB_SERVER_LOCATION, 67	DSEE_INSTANCE_USER, 69
AS_WEB_SERVER_PLUGIN_TYPE, 67	DSEE_SUFFIX, 69
ASNA_ADMIN_HOST_NAME, 66	IS_ADMIN_USER_ID, 46,60
ASNA_ADMIN_PORT, 67	IS_ADMINPASSWD, 46,60
ASNA_ADMIN_USER_NAME, 66	IS_DIRMGR, 62
ASNA_MASTER_PASSWORD, 66	IS_DIRMGRDN, 57
ASNA_NODE_AGENT_NAME, 67	IS_DIRMGRPASSWD, 57,62
ASNA_PASSWORD, 66	IS DS HOSTNAME, 57,61
CDS_DEPLOY_URI, 51,57	IS_DS_PORT, 57,61
CMN_ADMIN_PASSWORD, 45	IS IAS7INSTANCE PORT, 48
CMN_ADMIN_USER, 45	IS IAS81 ADMIN, 48
CMN AS DOMAINSDIR, 32	IS IAS81 ADMINPASSWORD, 49
CMN_AS_INSTALLDIR, 32	IS IAS81 ADMINPORT, 48
CMN DOMAIN NAME, 44,45	IS_LDAP_USER, 47,60
CMN DSSETUP INSTALLDIR, 32	IS LDAPUSERPASSWD, 47,60
CMN HADB INSTALLDIR, 32	IS_LOAD_DIT, 58,63
CMN_HOST_NAME, 44	IS ORG NAMING ATTR, 59,63
CMN_IPADDRESS, 45	IS_ORG_OBJECT_CLASS, 58,63
CMN IS INSTALLDIR, 32	IS ROOT SUFFIX, 57,61
CMN_MC_INSTALLDIR, 33	IS_SERVER_HOST, 51,56,64
CMN PS INSTALLDIR, 33	IS_SERVER_PORT, 64
CMN_REG_SERVER_ROOT, 34	IS_SERVER_PROTOCOL, 64
CMN_SRA_INSTALLDIR, 33	IS_USER_NAMING_ATTR, 59,62,63
CMN SYSTEM GROUP, 45	IS_USER_OBJECT_CLASS, 59,63
CMN_SYSTEM_USER, 45	IS_WS_ADMIN_ID, 49
CMN_WPS_INSTALLDIR, 34	IS WS ADMIN PASSWORD, 50
CMN_WS_INSTANCE_DIR, 67	IS_WS_DOC_DIR, 50
CMN_WS_INSTANCEDIR, 34	IS WS HOST NAME, 49,63
CONSOLE_DEPLOY_URI, 53, 54, 55	IS_WS_INSTANCE_DIR, 50
CONSOLE_HOST, 53,55	IS_WS_INSTANCE_PORT, 50
CONSOLE_PORT, 54,56	IS_WS_PROTOCOL, 50
CONSOLE_PROTOCOL, 52	JAVADB BASEDIR, 33
CONSOLE_REMOTE, 53	Keine Produktparameter einer Komponente, 89-90
COOKIE_DOMAIN_LIST, 52,56,64	PASSWORD SERVICE DEPLOY URI, 52,55
CREATE INSTANCE, 68,70	statusdateiparameter,
DSEE_BASE, 32	PASSWORD_SERVICE_DEPLOY_URI, 55
DSEE DN MANAGER, 69	Statusdateiparameter
DSEE INSTANCE DIR, 32	PS_COMMUNITY_PORTAL, 78
DSEE INSTANCE DIRECTORY, 68	PS DEPLOY ADMIN, 73,75,77
DSEE INSTANCE GROUP, 69	PS DEPLOY ADMIN HOST, 74,75,77
DSEE_INSTANCE_PASSWORD, 69	PS DEPLOY ADMIN PASSWORD, 73,75,77
DSEE INSTANCE PORT, 69	PS DEPLOY ADMIN PORT, 72,74,75,77
,	

Statusdateiparameter (Fortsetzung) Statusdateiparameter (*Fortsetzung*) PS DEPLOY ADMIN PROTOCOL, 73,74,75,77 SRA NLP IPADDRESS, 81 PS DEPLOY DIR, 72,73,76 SRA NLP PORT, 81 PS DEPLOY DOCROOT, 72,76 SRA NLP SUBDOMAIN, 81 PS DEPLOY DOMAIN, 72,73 SRA RWP DOMAIN, 82 PS DEPLOY INSTANCE, 76 SRA RWP GATEWAY PROFILE, 82 PS DEPLOY INSTANCE DIR, 72,75 SRA RWP HOSTNAME, 82 PS DEPLOY JDK DIR, 76 SRA RWP IPADDRESS, 82 PS DEPLOY NODE, 76 SRA RWP PORT, 82 PS DEPLOY NOW, 75 SRA RWP SUBDOMAIN, 82 PS DEPLOY PORT, 72, 74, 75, 76 SRA SERVER DOMAIN, 79 PS DEPLOY PRODUCT DIR, 74 SRA SWITCH CORE, 78 PS DEPLOY PROTOCOL, 73, 75, 76 USE DEFAULT PASSWORD, 44 PS DEPLOY TYPE, 71 USE DSAME SERVICES WEB CONTAINER, 53 ${\tt PS\ DEPLOY_URI,\ 78}$ WPS ADMIN PASSWORD, 83 PS DEVELOPER PORTAL, 78 WPS ADMIN PORT, 84 PS ENTERPRISE PORTAL, 78 WPS ADMIN RUNTIME USER, 84 PS INSTANCE DIR, 74 WPS ADMIN USER, 83 PS INSTANCE ID, 78 WPS INSTANCE AUTO START, 84 PS PORTAL ID, 77 WPS INSTANCE PORT, 84 PS PORTALACCESS URL, 77 WPS INSTANCE RUNTIME USER, 84 PS SEARCH ID, 77 WPS PROXY DOMAIN, 84 WS ADMIN HOST, 86,87 SERVER DEPLOY URI, 51,56,64 SERVER HOST, 51,56 WS ADMIN HTTP PORT, 86 SRA CERT CITY, 83 WS ADMIN IS NODE MODE, 85 SRA CERT COUNTRY, 83 WS ADMIN IS SERVER MODE, 85 SRA CERT DIVISION, 83 WS ADMIN_LOGIN_PASSWORD, 87 SRA CERT ORGANIZATION, 83 WS ADMIN LOGIN USER, 87 SRA CERT PASSWORD, 83 WS ADMIN SERVER USER, 86 SRA CERT STATE, 83 WS ADMIN SSL PORT, 86,87 SRA GATEWAY DOMAIN, 79 WS DOCROOT, 88 SRA GATEWAY PORT, 79 WS HTT0P PORT, 88 SRA GATEWAY PROFILE, 79 WS INSTANCE USER, 87 SRA GW DOMAIN, 80 WS LOGIN PASSWORD, 86 SRA GW HOSTNAME, 80 WS LOGIN USER, 86 SRA GW IPADDRESS, 80 WS NODE HOST, 87 SRA GW PORT, 80 WS NODE SSL PORT, 87 SRA GW PROFILE, 80 WS REGISTER NODE, 87 SRA GW PROTOCOL, 80 WS SERVER NAME, 88 SRA GW SUBDOMAIN, 80 WS_START_ON_BOOT, 85 SRA LOG USER PASSWORD, 79 Suite-Pakete SRA NLP DOMAIN, 81 HP-UX, 158-159 SRA NLP GATEWAY PROFILE, 81 Linux, 145-146 Solaris OS, 127-128 SRA NLP HOSTNAME, 81

Suite-Verteilungspakete	Web Server (Fortsetzung)
HP-UX, 29-30	Konfigurationsinformationen, 84-88
Linux, 26-29	Pakete, 135, 151, 164
Suites-Verteilungspakete, Solaris OS, 19-23	Standard-Ports, 37
Sun Cluster	Standardverzeichnis, 34
Pakete, 134	WPS_ADMIN_PASSWORD, 83
Standard-Ports, 35, 37	WPS_ADMIN_PORT, 84
Standardverzeichnis, 34	WPS_ADMIN_RUNTIME_USER, 84
Sun Cluster Geographic Edition, Pakete, 133	WPS ADMIN USER, 83
Sun Explorer Data Collector-Paket, 137	WPS_INSTANCE_AUTO_START, 84
Sun Java Monitoring Framework-Paket, 137, 153, 166	WPS_INSTANCE_PORT, 84
Sun Java Web Console-Paket, 137, 153, 166	WPS INSTANCE RUNTIME USER, 84
,	WPS PROXY DOMAIN, 84
	WS_ADMIN_HOST, 86,87
	WS ADMIN HTTP PORT, 86
Т	
Terminologie für Konfiguration, 42-43	WS_ADMIN_IS_NODE_MODE, 85
	WS_ADMIN_IS_SERVER_MODE, 85
	WS_ADMIN_LOGIN_PASSWORD, 87
	WS_ADMIN_LOGIN_USER, 87
U	WS_ADMIN_SERVER_USER, 86
USE_DEFAULT_PASSWORD, Statusdateiparameter, 44	WS_ADMIN_SSL_PORT, 86,87
USE_DSAME_SERVICES_WEB_CONTAINER,	WS_DOCROOT, Status date iparameter, 88
Statusdateiparameter, 53	WS_HTTP_PORT, Statusdateiparameter, 88
-	WS_INSTANCE_USER, 87
	WS_LOGIN_PASSWORD, 86
	WS_LOGIN_USER, 86
V	WS_NODE_HOST, 87
Verteilungspakete	WS_NODE_SSL_PORT, 87
HP-UX, 29-30	WS_REGISTER_NODE, 87
Linux, 26-29	WS_SERVER_NAME, 88
Solaris SPARC, 19-23	WS_SERVER_USER, Statusdateiparameter, 88
Solaris x86, 23-26	WS_START_ON_BOOT, Statusdateiparameter, 85
Verzeichnisse, Standardinstallation, 31	WSCL-Paket, 137, 153, 166
w	X
Web Proxy Server	XWSS-Paket, 138, 153, 166
Arbeitsblätter, 119-120	
Pakete, 135, 151, 164	
Standard-Ports, 37	
Standard-Forts, 37 Standardverzeichnis, 34	
Web Server	
Arbeitsblätter, 120-124	